

# **XML Converter**

## **Handbuch und Referenz**

**Michael Seume**



Lizenzbestimmungen:

Copyright © 2008-2010 Michael Seume

Die Software und die Dokumentation sind urheberrechtlich geschützt.

Die Software und die Dokumentation werden vom Autor unentgeltlich und ausschließlich über "[www.xml-converter.de](http://www.xml-converter.de)" zur Verfügung gestellt.

Hiermit wird unentgeltlich jeder Person, die eine Kopie der Software und der Dokumentationen erhält, die Erlaubnis erteilt, diese uneingeschränkt zu benutzen. Das Kopieren, Ändern, Fusionieren, Verlegen, Verbreiten, Unterlizenzieren und/oder Verkaufen ist untersagt. Die Weitergabe bedarf der ausdrücklichen Genehmigung durch den Lizenzgeber.

Die Software und die Dokumentation werden ohne jede ausdrückliche oder implizierte Garantie bereitgestellt, einschließlich der Garantie zur Benutzung für den vorgesehenen oder einen bestimmten Zweck. Für Fehler in der Software und Schäden, die sich aus der Nutzung der Software ergeben, wird keine Haftung übernommen.

Impressum:



XML Converter

(XMLcnv.exe)

Software vom 22.09.2010 (Version 1.28.8)

Handbuch vom 22.09.2010

© 2008–2010 Michael Seume,  
1999–2007 mediaTEXT Jena GmbH

Alle Rechte vorbehalten!

Alle genannten Marken, Produkt- und Firmennamen  
sind Eigentum ihrer Urheber.

---





# Inhaltsverzeichnis

<b>Vorwort .....</b>	<b>7</b>
Skriptsprache und Parser .....	8
Wohlgeformtes SGML .....	11
Wohlgeformtes XML .....	14
<b>Benutzung des Handbuches – Konventionen .....</b>	<b>17</b>
<b>Bedienung .....</b>	<b>19</b>
<b>Programmierung .....</b>	<b>22</b>
Prinzipielle Arbeitsweise .....	22
So funktioniert ein Skript .....	24
Wir erstellen ein Skript .....	27
Optimierung des Skriptes .....	29
<b>Sprachbeschreibung .....</b>	<b>31</b>
Anweisung .....	32
Attributbedingung .....	33
Bedingung .....	35
Bedingungsausdruck .....	36
Element-Ausgabeanweisung .....	37
Element-Handler .....	38
Element-Konvertierungsregeln .....	39
Entitäten-Ausgabeanweisung .....	40
Entitäten-Handler .....	41
Entitäten-Konvertierungsregeln .....	42
Kommentar .....	43
Kontextbedingung .....	44
Skript .....	46
Skript-Einstellungen .....	48
Unterelement .....	49
Unterstruktur .....	50
Verzweigung .....	51
Zeichenkette .....	53
Zeichenkette, eingeschränkte .....	54
<b>Sprachreferenz .....</b>	<b>57</b>
" " .....	57
' ' .....	59



[ ] .....	61
// .....	65
/* */ .....	66
AFTER .....	68
ALTERNATE .....	72
ASCII .....	74
ATTLIST .....	76
BASE .....	78
BEFORE .....	80
BEG .....	84
CHR .....	88
CONVERTDATA .....	89
CONVERTELEMENTS .....	91
CONVERTENTITIES .....	93
COPY .....	94
COUNT .....	99
CUT .....	103
DAT .....	106
DEL .....	109
ELEMENT .....	111
ELSE .....	114
ELSEIF .....	115
EMPTY .....	116
END .....	118
ENDE .....	122
ENDIF .....	123
ENTITY .....	124
ERR .....	128
FILE .....	130
FIND .....	133
FIRST .....	136
IF .....	138
IMPLIED .....	139
IN .....	147
INX .....	151
LAST .....	155
MODEL .....	157
NOT .....	159
PUBLIC .....	162
SUB .....	163
SYNTAX .....	166



SYSTEM .....	167
TOKEN .....	169
TOPLEVEL .....	173
VALUE .....	175
WARNINGS .....	182
<b>Fehlermeldungen .....</b>	<b>183</b>
<b>XML/SGML-Glossar .....</b>	<b>184</b>
ANY .....	185
ATTLIST .....	186
Attribut .....	188
Attributname .....	189
Attributwert .....	190
Ausführungsanweisung .....	191
Ausschluss .....	192
Bereiche, bedingte .....	193
Bereiche, markierte .....	194
Bezeichner .....	196
BOM .....	198
CDATA .....	199
DOCTYPE .....	201
Dokument .....	203
DTD .....	205
Einschluss .....	206
ELEMENT .....	207
EMPTY .....	209
Element .....	211
Elementname .....	212
ENTITY .....	213
Entität .....	217
Kommentar .....	219
Entitätenname .....	220
Instanz .....	221
Leerraum .....	222
NDATA .....	223
NAMECASE .....	224
NOTATION .....	225
OMITTAG .....	226
PCDATA .....	228
Prolog .....	229
PUBLIC .....	230



RCDATA .....	231
SDATA .....	232
SGML-Deklaration .....	233
SHORTTAG .....	235
SUBDOC .....	237
SYSTEM .....	238
Vereinbarung .....	239
Vereinbarung, erweiterte .....	240
Vereinbarung, leere .....	241
XML-Deklaration .....	242
Zeichenverweis .....	244
<b>Kompatibilitätsmodus .....</b>	<b>246</b>
Übersicht über die Änderungen .....	246
Aufruf .....	249
Attributbedingung [ ] .....	252
Skript-Einstellungen .....	254
ALTVALUE .....	255
ASCVALUE .....	257
BASE .....	259
COPY .....	260
COPYALL .....	261
COPYALTALL .....	262
COPYALTONE .....	263
COPYASCALL .....	265
COPYASCONE .....	267
COPYONE .....	269
COUNT .....	271
COUNTER .....	271
CUT .....	273
EXTENSION .....	274
FILENAME .....	275
OWNER .....	276
<b>Editoren .....</b>	<b>277</b>
CodePad Konfiguration .....	277
Notepad++ Konfiguration .....	278
PSPad Konfiguration .....	279
TextPad Konfiguration .....	281
UltraEdit Konfiguration .....	282
<b>Systemanforderungen .....</b>	<b>283</b>



<b>Entwicklungsgeschichte.....</b>	<b>287</b>
<b>Quellen.....</b>	<b>309</b>
Literatur.....	309
Editoren .....	309





## Vorwort

Die Entwicklung dieses Werkzeuges startete im Januar 1999. Es bestand zu dieser Zeit die Notwendigkeit, ein einfach handhabbares Werkzeug zur Medienaufbereitung von SGML-Daten zu schaffen. Das Ziel war eine einfache Sprache zur kontextbasierten Auswertung und Bearbeitung von SGML-Daten. Und dieser Kernbereich - die Konvertierung der Daten mittels Strukturkonvertierung wurde konsequent weiterentwickelt. Textuelle Manipulationen innerhalb der Daten (Veränderungen und Korrekturen der #PCDATA-Bereiche in den Daten) wurden anderen Werkzeugen überlassen. Für diesen Zweck gab es bereits ausreichend Bearbeitungswerkzeuge.

Bei der Entwicklung wurden aber auch Anforderungen an die Daten definiert und implementiert, die die Bearbeitung und Kontrolle von SGML-Daten in dieser Zeit deutlich vereinfachten (siehe **Wohlgeformtes SGML**).

Basierend auf diesen SGML Grundlagen konnte der Umstieg auf XML bei Beibehaltung dieser Systematik vollzogen werden. So kann mit diesem Werkzeug (XML Converter) sowohl SGML als auch XML bearbeitet werden (siehe **Wohlgeformtes XML**).

Typische Anwendungen sind:

- XML-HTML Konvertierung
- XML-CSV Konvertierung  
(CSV: Comma Separated Values)
- XML-DOC Konvertierung  
(DOC: Worddokumente via HTML oder WordML)
- XML-FFF Konvertierung  
(FFF: Folio Flat File)
- XML Datenstrukturprüfung
- SGML-HTML Konvertierung
- SGML-CSV Konvertierung
- SGML-DOC Konvertierung
- SGML-FFF Konvertierung
- SGML Datenstrukturprüfung

## Skriptsprache und Parser

Dieses Werkzeug (XML Converter) besteht aus einem XML-/SGML-Parser und einer integrierten Skriptsprache.

Der Parser liest XML-Daten als sequentiellen Datenstrom. Die Daten werden dabei ereignisorientiert ausgewertet. Während des Lesens werden beim Auftreten von Start- und Endtags der Elemente oder beim Auftreten von Entitäten Ereignisse ausgelöst und die betreffenden Rückruffunktionen im Skript (*Element-Handler*, *Entitäten-Handler*) aufgerufen.

Die Ereignisse werden also parallel zum Einlesen ausgeführt. Nichtbehandelte Ereignisse und nichtbehandelte Datenbereiche werden unverändert in den Ausgabedatenstrom ausgegeben. Bestandteile der Daten, die Ereignisse auslösen, werden selbst nicht ausgegeben. Für deren Ausgabe ist die Rückruffunktion im Skript verantwortlich.

Beispieldokument:

```
<?xml version="1.0" ?>
<buch>
  <kapitel>
    <titel nr="1">Einf&#252;hrung</titel>
  </kapitel>
</buch>
```

Beim Parsen des Dokumentes werden folgende Ereignisse in der angegebenen Reihenfolge ausgelöst:

```
ELEMENT buch (BEG)
ELEMENT kapitel (BEG)
ELEMENT titel (BEG)
ENTITY #252
ELEMENT titel (END)
ELEMENT kapitel (END)
ELEMENT buch (END)
```

Der Parser ruft bei jedem Ereignis die entsprechende Rückruffunktion (*Element-Handler*, *Entitäten-Handler*) auf. Wenn keine Rückruffunktion definiert ist, werden die ereignisauslösenden Daten unverändert ausgegeben.

Das Beispielskript:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
<script>

ELEMENT kapitel
BEG=" "
END=" "
ENDE

</script>
```

**entfernt das Element kapitel komplett:**

```
<?xml version="1.0" ?>
<buch>

    <titel nr="1">Einf&#252;hrung</titel>

</buch>
```

**Mit dem folgenden Beispiel:**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
<script>

ELEMENT buch
BEG="<html>"
END="</html>"
ENDE

ELEMENT kapitel
BEG=" "
END=" "
ENDE

ELEMENT titel
ATTLIST [nr=" "]
BEG='<h1>' +VALUE([nr])+". "
END="</h1>"
ENDE
```

```
ENTITY #252="&uuml;"  
</script>
```

wird ein komplettes HTML-Dokument erzeugt:

```
<html>  
<h1>1. Einf&uuml;hrung</h1>  
</buch>
```

## Wohlgeformtes SGML

---

SGML Daten zu verarbeiten, erschien auf den ersten Blick einfach. Aber nur auf den ersten Blick. So erlaubt die Komplexität von SGML Variationen der Daten, die für den ungeübten Anwender fälschlicherweise als Fehler erkannt werden können, aber "durch den Parser betrachtet" völlig korrekt sind. Zum Beispiel kann die Entität `&szlig;` wie folgt für den Parser korrekt eingesetzt werden: "Ich wei&szlig; es" aber auch "Ich wei&szlig es" (ohne abschließendes Semikolon nach `szlig`). Die Darstellung ohne abschließendes Semikolon wurde oft als Fehler betrachtet und in den Daten korrigiert, obwohl gemäß Deklaration diese Variation zulässig waren.

Mit diesem Werkzeug wurden im Jahr 1999 Anforderungen an die Daten gestellt, die eine lesbarere, einheitlichere Form der Daten ergeben sollte. Ein kleines Regelwerk schuf einheitliche Daten und auch die Grundlage für eine einfache Bearbeitung und Verwertung der Daten.

Heute kennen wir solche Regeln unter dem Begriff "Wohlgeformtheit". Ein großer Teil dieser Regeln entspricht den Regeln für wohlgeformte XML Dokumente, wie wir sie heute kennen:

- Die Dokument-Typ-Deklaration (**DTD**) wird nicht ausgewertet. Es wird vorausgesetzt, dass die zu konvertierenden SGML-Instanzen entsprechend ihrer **DTD** valide sind. Als Grundlage dafür müssen die Daten einheitlich geformt sein. Da für das Prüfen (Parsen) von SGML-Daten das Erkennen von leeren Elementen problematisch ist, wurde dafür ein Kennzeichen in das Skript implementiert. Damit ist es möglich, SGML auf Wohlgeformtheit zu prüfen. Das Problem der leeren Elemente wurde bereits 1997 erkannt und durch Web SGML (ISO 8879 TC2, Annex K Web SGML Adaptations, siehe **[Web SGML]**) gelöst, hat aber in SGML-Anwendungen außerhalb des Webs kaum Einzug gehalten
- Die Dokument-Typ-Deklaration (**DTD**) darf nicht im Dokument eingebettet sein. Um sauber Daten und Definition zu trennen, wurde mit dem Converter festgelegt, dass die **DTD** separat von den Daten zu halten ist. Die Daten sollten über den DOCTYPE der **DTD** zugeordnet werden. Ein Dokument besteht aus dem Prolog und der Dokumentinstanz.

- Alle Entitäten müssen mit ";" abgeschlossen werden. SGML erlaubt das Abschließen einer Entität auch mit einem Whitespace-Zeichen, wie z.B. "&sect 11" statt "&sect; 11". Das ";" kann gemäß SGML in diesem Fall entfallen, da das Whitespace-Zeichen " " ein Entitäten-End-Signal aussendet und die Entität damit beendet wird. Für ein verbessertes Lesen und vereinfachtes Nacharbeiten der Daten ist das konsequente Abschließen aller Entitäten aber sinnvoll.
- Das "&"-Zeichen ist als Textzeichen nicht erlaubt und muss als Entität "&amp", "&#x26;" oder "&#38;" ausgezeichnet werden.
- Das "<"-Zeichen ist als Textzeichen nicht erlaubt und muss als Entität "&lt;", "&#x3C;" oder "&#60;" ausgezeichnet werden.
- Das ">"-Zeichen ist als Textzeichen nicht erlaubt und muss als Entität "&gt;", "&#x3E;" oder "&#62;" ausgezeichnet werden. Um Sicherzustellen, dass kein "verlorener Tag" in den Daten enthalten ist, wurden die Tag-Beginn("<")- und Tag-Ende(">")-Kennzeichen als Textdaten generell verboten. So sind Probleme der Form "<eintrag" oder "eintrag>" schnell zu finden.
- Attribute müssen stets vollständig angegeben werden, also in der Form `Attributname = Attributwert`. SGML erlaubt mit der Option **SHORTTAG** auch das Auslassen des Attributnamens, wenn dieser durch die **DTD** eindeutig zu erkennen ist.
- Die Attributwerte müssen stets als Zeichenketten angegeben werden. SGML erlaubt auch die direkte Angabe von Attributwerten ohne Zeichenkettenbegrenzer.
- Alle Tags müssen mit ">" beendet werden. In SGML ist es mit der Option **SHORTTAG** auch möglich, Tags zu verkürzen. Ein Tag wird demnach auch dadurch geschlossen, dass ein neuer Tag begonnen wird.
- Leere Tags sind nicht erlaubt. In SGML ist es mit der Option **SHORTTAG** möglich, ein Element mit einem leeren Endtag zu beenden "</>" anstatt den passenden Endtag zu verwenden. Ebenfalls kann ein Element mit einem leeren Starttag "<>" begonnen werden, wenn es durch die **DTD** eindeutig erkannt wer-

den kann. Zur eindeutigen Erkennung und zur verbesserten Lesbarkeit ist die Angabe von Starttags und Endtags zwingend erforderlich, mit Ausnahme des leeren Elementes, welches nur durch den Starttag repräsentiert wird.

- Endtags für leere Elemente sind nicht erlaubt. In SGML können leere Elemente optional mit einem Endtag geschlossen werden. Um eine eindeutige Schreibweise zu erzielen wurde diese Regel eingeführt. *Diese Regel ist etwas restriktiver, als die vergleichbare XML Regel. In XML kann ein leeres Element entweder durch einen Starttag gefolgt von einem Endtag gekennzeichnet werden oder durch ein Empty Element Tag "<.../>".*
- Alle Zeichen eines Dokumentes müssen entsprechend ASCII (auch US-ASCII bzw. ANSI) kodiert sein. Nur folgende Zeichen sind zulässig:  
9           (Tabulator)  
10          (CR)  
13          (LF)  
32          (Leerzeichen)  
33-126     !"#\$%&'()\*+,-./0123456789:;<=>?@  
            ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^\_`  
            abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~

Diese Datenkodierung gewährleistet eine 100%ige Sicherstellung der korrekten Anzeige in allen Werkzeugen, SGML-Editoren und beliebigen Texteditoren.

Dieser Teilbereich des Zeichensatzes ist kompatibel mit:

ANSI, ASCII, US-ASCII,

ISO-8859-1 bis ISO 8859-15,

UTF-8

Auch wenn später in XML der Zeichenbereich komplett geöffnet wurde (UTF-8, UTF-16, usw.), wird durch die vorgenannte Regel der eingeschränkte Zeichenbereich weiterhin unterstützt. Eine Lesbarkeit der Daten ist in der Zukunft garantiert.

## Wohlgeformtes XML

Die Spezifikationen entsprechend dem Kapitel **Wohlgeformtes SGML** gelten natürlich auch für XML. Im Jahr 2000 wurden folgende Anpassungen vorgenommen, um zusätzlich zu SGML-Daten auch XML-Daten verarbeiten zu können:

- Der Namensraum für Bezeichner wurde um die Zeichen "-", "\_", ":" und ":" erweitert.
- Endtags für leere Elemente sind nicht erlaubt. In XML kann ein leeres Element entweder durch einen Starttag gefolgt von einem Endtag gekennzeichnet werden oder durch ein Empty Element Tag "<.../>". Für den Converter dürfen nur Daten, deren leere Elemente mit dem Empty-Element-Tag gekennzeichnet sind, verwendet werden. Diese Regel ist etwas restriktiver, als die vergleichbare XML Regel.

Alternativ ist es durchaus möglich, leere Elemente durch einen Starttag und einen darauf folgenden Endtag zu kennzeichnen. Diese Syntaxform entspricht der Syntax für Elemente, wobei der Inhalt lediglich ausgelassen wird. Es darf aber nur eine Syntaxform im Dokument verwendet werden! Mischformen sind nicht zulässig!

Abweichend von den XML Regeln sind folgende zusätzliche Einschränkungen für die Daten zu beachten:

- Das ">"-Zeichen ist als Textzeichen nicht erlaubt und muss als Entität "&gt;", "&#x3E;" oder "&#62;" ausgezeichnet werden. Um Sicherzustellen, dass kein "verlorener Tag" in den Daten enthalten ist, wurden die Tag-Beginn("<")- und Tag-Ende(">")-Kennzeichen als Textdaten generell verboten. So sind Probleme der Form "<eintrag" oder "eintrag>" schnell zu finden.

- Alle Zeichen eines Dokumentes müssen entsprechend ASCII (auch US-ASCII bzw. ANSI) kodiert sein. Nur folgende Zeichen sind zulässig:

9	(Tabulator)
10	(CR)
13	(LF)
32	(Leerzeichen)
33-126	!"#\$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~

Diese Datenkodierung gewährleistet eine 100%ige Sicherstellung der korrekten Anzeige in allen Werkzeugen, SGML-Editoren und beliebigen Texteditoren.

Dieser Teilbereich des Zeichensatzes ist kompatibel mit:

1. ANSI, ASCII, US-ASCII,
2. ISO-8859-1 bis ISO 8859-15 und
3. UTF-8.

Auch wenn in XML der Zeichenbereich komplett geöffnet wurde (UTF-8, UTF-16, usw.), wird durch die vorgenannte Regel der eingeschränkte Zeichenbereich weiterhin unterstützt. Eine Lesbarkeit der Daten ist in der Zukunft garantiert.

Seit 2009:

- Der Zeichenbereich der Daten kann für XML-Anwendungen wahlweise "ASCII" oder "UTF-8" sein. Die Vorgabe ist normgerecht UTF-8.

Einschränkung:

Die Regeln des eingeschränkten Zeichenbereiches gelten aber weiterhin für alle Strukturelemente von XML: Element-, Attribut- und Entitätenbezeichner. UTF-8 kann nur im #PCDATA-Bereich bzw. innerhalb von Attributwerten verwendet werden.



## Benutzung des Handbuches – Konventionen

Dieses Handbuch ist als Online-Handbuch konzipiert. Sie sollten es als PDF-Dokument mit einem geeigneten Betrachter (Adobe Reader o.ä.) verwenden. Alle relevanten Begriffe sind zur besseren Nutzbarkeit im Text durch Hyperlinks gekennzeichnet. In der gedruckten Form finden Sie die verwiesenen Begriffe in der Kopfzeile jeder Seite ähnlich einem Lexikon.

Bitte beachten Sie folgenden Konventionen des Handbuches.

**Name** Bezeichnungen in fett (innerhalb der Syntax): Schlüsselworte, Operatoren und Syntaxzeichen der Skriptsprache.

*Name* Bezeichnungen in kursiv (innerhalb der Syntax): Syntaxeinheit. Diese Begriffe werden in den Legenden der jeweiligen Syntaxbeschreibung erläutert.

{ } Syntaxgruppe. Diese wird verwendet, um das Auftreten der Bestandteile zu definieren. Das Auftreten wird durch einen angehängten Operator qualifiziert:

{...} (ohne Operator), genau ein Auftreten

{...}? optional, kein Auftreten oder ein Auftreten,  
Beispiel: {Anweisung}?

{...}\* optional, kein, ein oder mehrere Auftreten,  
Beispiel: {Anweisung}\*

{...}+ ein oder mehrere Auftreten.  
Beispiel: {Anweisung}+

Bitte beachten Sie, dass die Syntaxklammern "{ " und " } " und die dazugehörigen Operatoren "? ", "\* " und "+ " lediglich zur Sprachbeschreibung verwendet werden, aber in der Sprache selbst nicht vorkommen.

Die Syntaxklammer ist vergleichbar der SGML- und XML-Syntax für die Beschreibung der Inhaltsmodelle. In SGML- und XML wird aber die normale Klammer "(...)" verwendet.

Syntaxeinheiten und Schlüsselworte können mit folgenden Operatoren verbunden werden:

- | logisches **oder**  
 $\{Element1|Element2\}$   
Element 1 oder Element 2
- , definierte Reihenfolge:  
 $\{Element1,Element2\}$   
Element2 muss dem Element1 folgen

## Bedienung

Der Converter ist ein 32bit-Konsolenprogramm. Die Steuerung erfolgt über Kommandozeilenparametern. Zur Ausführung benötigen Sie ein Konvertierungsskript (siehe **Skript**), welches Sie für Ihren Anwendungsfall programmieren müssen (siehe **Wir erstellen ein Skript**).

Der typische Anwendungsfall ist die Konvertierung von XML-Daten in ein Medienformat, wie z.B. HTML. Innerhalb des Skriptes definieren Sie auf einfachste Weise die Umsetzung der Elemente und Entitäten gemäß Ihrer **DTD** in die Auszeichnungsform des Zielformates.

### Syntax

```
XMLcnv.exe eing skript ausg /s /w /o /l /c
```

**eing** Eingabedateiname oder Dateispezifikation der zu konvertierenden Datei oder Dateien. Es dürfen Platzhalterzeichen ("\*" und "?") in der Dateispezifikation eingegeben werden. Bei der Eingabe von Platzhalterzeichen werden alle Dateien, die dem Suchmuster entsprechen, konvertiert.

Beispiele:

Vollständige Dateibenennung

```
"C:\Test\Demo.xml "
```

oder mit Wildcards

```
"C:\Test\*.xml "
```

oder

```
"C:\Test\TE?T.xml "
```

oder relative Pfadangabe

```
"Test\*.xml "
```

oder indirekte, relative Pfadangabe

```
"...\Test\*.xml "
```

**skript** Projektname. Es genügt der Skriptname ohne Erweiterung (z.B. "Html"). Die Projektdatei sollte sich im gleichen Ver-

zeichnis wie das Programm befinden. Die Standarderweiterung ist ".xb";

Beispiel:

"C:\Test\Html "

oder

"C:\Test\Html.xb"

oder, wenn sich der Converter im gleichen Verzeichnis befindet:

"Html "

oder

"Html.xb"

*ausg*    Ausgabedateiname oder Dateierweiterung der Ergebnisdateien. Bei Angabe nur einer Dateierweiterung, wird für jede Eingabedatei eine Ausgabedatei mit dieser Erweiterung erzeugt. Bei Angabe eines Dateinamens, wird eine Ausgabedatei erstellt, unabhängig davon, ob eine einzelne Eingabedatei angegeben wurde oder eine Dateispezifikation zur Bearbeitung mehrerer Eingabedateien.

Bei Angabe einer Dateierweiterung wird für jede Eingabedatei eine Ausgabedatei im gleichen Ordner erzeugt.

Bei Angabe einer Ausgabedatei wird diese, wenn kein Ordner angegeben wurde, im aktuellen Arbeitsverzeichnis ausgegeben.

Beispiele:

Vollständige Dateibenennung des Ergebnisses:

"C:\Test\Seite.htm"

oder Erweiterung

".htm"

*/s*        schaltet die Dateisuche in Unterverzeichnissen ein

*/w*        aktiviert die zusätzliche Ausgabe von Fehlermeldungen direkt in den Ausgabedaten. Dieser Schalter ist für Webanwendungen zu empfehlen. Die Fehlermeldungen werden dann im Browser (Ausgabedaten HTML) angezeigt.

/q       minimale Konsolenausgabe  
/o       schaltet die Sortierung der gefunden Dateien ein  
/l       Spracheinstellung für die Sortierung:  
          g       deutsch (Syntax: /lg  
          e       englisch (Syntax: /le)  
          f       französisch (Syntax: /lf)  
/c       Kompatibilitätsmodus

Der Erfolg der Programmausführung wird durch den Rückgabewert (Errorlevel) angezeigt (siehe **Fehlermeldungen**).

### Beispiel 1

```
XMLcnv.exe C:\Test\Doku.xml Html C:\Test\DOKU.htm
```

Konvertiere das Dokument `Doku.xml` mit dem Skript `Html`. Erstelle eine Ausgabedatei `Doku.Htm`.

### Beispiel 2

```
XMLcnv.exe C:\Test\*.xml Html HTM /s
```

Konvertiere alle XML-Dateien im Verzeichnis `C:\Test` und allen Unterverzeichnissen mit dem Skript `Html.xb`. Erstelle für jede gefundene XML-Datei eine Ausgabedatei mit der Dateierweiterung `htm`.

### Beispiel 3

```
XMLcnv.exe C:\Test\*.xml Html C:\Test\Geamt.htm /s/o/lg
```

Konvertiere alle XML-Dateien im Verzeichnis `C:\Test` und allen Unterverzeichnissen mit dem Skript `Html.xb`, wobei die Dateien in geordneter Reihenfolge unter Berücksichtigung deutscher Umlaute abgearbeitet werden. Erzeugt eine einzige Ausgabedatei mit dem Namen `Gesamt.htm`.

# Programmierung

## Prinzipielle Arbeitsweise

---

Der Converter geht bei der Konvertierung wie folgt vor:

### 1. Laden des Skriptes

Einlesen und überprüfen des Skriptes.

### 2. Einlesen der Daten (Instanzen)

Für jede Datei wird ein Konvertierungsprozess gestartet. Beachten Sie, dass ausschließlich Instanzen von XML und SGML bearbeitet werden können.

### 2. Erstes Parsen

Prüfen der Daten. Dabei wird anhand des skripteigenen Modells eine Prüfung vorgenommen. Standardmäßig werden alle auftretenden Elemente, Attribute und Entitäten auf Übereinstimmung mit der Skriptdefinition geprüft. Eine Prüfung der syntaktischen Anordnung der Elemente gemäß **DTD** erfolgt nicht!

### 3. Zweites Parsen: Konvertieren

Während des zweiten Parse-Prozesses werden abhängig vom Objekttyp (Element, Entität, Text) folgende Aktionen zur Konvertierung ausgelöst:

Elemente	Bei jedem Auftreten eines Elementes wird eine Aktion ausgelöst, die das betreffende Unterprogramm ( <b>Element-Handler</b> ) im Skript ausführt. In diesen Unterprogrammen werden die Konvertierungsregeln für die Elemente ausgeführt. Das Konvertierungsergebnis wird in Reihenfolge der Programmabarbeitung direkt in die Ausgabedatei geschrieben.
----------	--

Entitäten	Bei jedem Auftreten einer Entität wird eine Aktion ausgelöst, die das betreffende Unterprogramm ( <b>Entitäten-Handler</b> ) im Skript ausführt. In diesen Unterprogrammen werden die Kon-
-----------	--

vertierungsregeln für die Entitäten ausgeführt. Das Konvertierungsergebnis wird in Reihenfolge der Programmabarbeitung direkt in die Ausgabedatei geschrieben

#### Text

Alle Textdaten werden, wenn diese nicht ausdrücklich durch Skriptanweisungen unterdrückt werden sollen, direkt und unverändert in die Ausgabedatei geschrieben.

Beachten Sie, dass die original XML-Informationen wie der Prolog, Element-Start- und Endtags, Entitäten, Ausführungsanweisungen und Kommentare ausgeblendet werden.

Ohne Konvertierungsregeln zur Ausgabe werden nur die textuellen Informationen zur Ausgabedatei übernommen!

## So funktioniert ein Skript

Das Skript basiert intern selbst auf XML. Es durchläuft bei der Prüfung den gleichen Parser wie die Daten.

Auf eine explizite Auszeichnung in der XML-Syntax, also mit Tags wie `<ELEMENT>` wurde aber verzichtet. Das Skript kann aber auch als XML-Dokument erstellt werden:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
<script>

</script>
```

Die wichtigsten Befehle sind `BEG` und `END` in der Syntax einer Zuweisungsoperation:

```
BEG="..."
END="..."
```

Es handelt sich hierbei um Zuweisungen an den Datenstrom des Parsers. Der Parser durchläuft alle Elemente, Zeichendaten und Entitäten des Dokumentes und erzeugt einen Datenstrom der enthaltenen Zeichendaten.

Diesem Datenstrom können an den Elementgrenzen, also dem Starttag und dem Endtag, Daten hinzugefügt werden. `BEG` steht für den Datenstrom beim Erreichen des Starttags und `END` für den Datenstrom beim Erreichen des Endtags.

Die Zuweisungsoperationen des **Element-Handler** autor:

```
ELEMENT autor
BEG='<p class="autor">'
END="</p>"
ENDE
```

fügt an Stelle des Starttags `<autor>` den Text `<p class="autor">` ein und an Stelle des Endtags den Text `</p>`.

Dieses Skript kann bei identischem Ergebnis auch wie folgt geschrieben werden:

```
ELEMENT autor
BEG="<p "
BEG="class="
BEG=CHR(34)
```

```
BEG="autor"  
BEG=CHR(34)  
BEG=">"  
END="</"  
END="p>"  
ENDE
```

Da `BEG` und `END` von getrennten Ereignissen angesteuert werden, werden diese nie zeitgleich ausgeführt. Bei leeren Elementen wird nur das Ereignis für den Starttag, also `BEG`, ausgeführt!

Die Ausführung der Anweisungen erfolgt sequentiell jeweils für `BEG` und für `END` getrennt. Das folgende Beispiel erzeugt immer noch das gleiche Ergebnis wie das vorhergehende Beispiel:

```
ELEMENT autor  
BEG="<p "  
END="</"  
BEG="class=" "  
BEG=CHR(34)  
BEG="autor"  
BEG=CHR(34)  
END="p>"  
BEG=">"  
ENDE
```

Derartige Zerstückelungen sollten aber zu Gunsten der besseren Lesbarkeit vermieden werden.

Im folgenden Beispiel wird eine **Element-Handler** für das Element `autor` definiert. Für den Beginn (`BEG`) des Elementes wird der Starttag `<p class="autor">` in die Ausgabe eingefügt und für das Ende (`END`) des Elementes der Endtag `</p>`. Der Element-Handler wird mit `ENDE` beendet.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>  
<script>  
  
ELEMENT autor  
BEG='<p class="autor">'  
END="</p>"  
ENDE
```

```
</script>
```

Da das Skript selbst auf XML basiert, kann es auch so geschrieben werden:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>  
<script>
```

```
ELEMENT
```

```
autor
```

```
BEG
```

```
=
```

```
'<p class="autor">'
```

```
END
```

```
=
```

```
"</p>"
```

```
ENDE
```

```
</script>
```

oder so

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>  
<script>ELEMENT autor BEG='<p class="autor">' END="</p>"  
ENDE</script>
```

## Wir erstellen ein Skript

Die Programmierung einer Konvertierungsanwendung benötigen Sie einen Texteditor, eine **DTD** und Beispieldokumente (-Instanzen).

Verwenden Sie für XML-Skripte einen Texteditor im **UTF-8** Modus. Wenn Sie ein Skript für SGML erstellen, verwenden Sie bitte eine Texteditor im "normalen Textmodus" (ASCII, US-ASCII bzw. **ANSI**).

### 1. Anlegen der Skript-Datei

Erstellen Sie eine neue Skriptdatei mit einem Texteditor und fügen Sie folgenden Text ein:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
<script>

</script>
```

### 2. Elementregeln

Anhand der **DTD** können Sie das Grundgerüst des Skriptes (siehe auch **Skript**) aufbauen. Für jedes **Element** Ihrer **DTD** (z.B. `<!ELEMENT kapitel titel ...>`) erstellen Sie ein passendes Elementhandle (siehe **Element-Handler** bzw. **ELEMENT**):

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
<script>

ELEMENT kapitel
ENDE

ELEMENT titel
ENDE

</script>
```

Mit den Konvertierungsregeln wird das Zielformat der Strukturkonvertierung gesteuert. Die grundlegenden Anweisungen dazu sind die **BEG**- und **END**-Anweisung.

Die **BEG**-Anweisung gibt alle angegebenen Daten am Beginn des betreffenden Elementes aus, wobei bei mehreren Anweisungen die Ausgabe in Reihenfolge der Abarbeitung erfolgt. Die **END**-Anweisung steuert Ausgaben am Ende des jeweiligen Elementes.

Ein einfaches Beispiel ist dafür die Umsetzung von Hervorhebungen:

```
ELEMENT fett
BEG= ' <b> '
END= ' </b> '
ENDE
```

Durch Kontextabfragen lassen sich sehr einfach die betreffende Formatierungen ermitteln. So werden im Beispiel die Überschriften (titel) in der ersten Ebene (kapitel) mit h1 gekennzeichnet, die in der zweiten Ebene mit h2 und alle anderen mit h3:

```
ELEMENT titel
IF IN kapitel IN kapitel IN kapitel
    BEG=" <h3> "
    END=" </h3> "
ELSEIF IN kapitel IN kapitel
    BEG=" <h2> "
    END=" </h2> "
ELSE
    BEG=" <h1> "
    END=" </h1> "
ENDIF
ENDE
```

### 3. Entitätenregeln

Am Ende des Skriptes fügen Sie die **Entitäten-Konvertierungsregeln** hinzu, welche jeweils für jede in der DTD definierte Entität die passende Zielform definiert (Für das Zielformat HTML können viele Entitäten 1:1 übernommen werden. Andere Zielformate erfordern aber ein gezieltes Umcodieren der Entitäten!):

```
ENTITY auml=" &auml ; "
```

Siehe **Skript**.

## Optimierung des Skriptes

---

Bei der Entwicklung des Skriptes werden Sie Elementregeln für die vorkommenden Elemente nacheinander entwickeln. Das Skript wird in der Standardeinstellung Elemente, die definiert worden sind, konvertieren und Elemente, die nicht definiert worden sind, unverändert ausgeben. Für eine schnelle Skriptentwicklung ist dieses Verfahren gut geeignet.

Für die Qualitätssicherung des Skriptes ist diese Methode aber ungeeignet. Das Problem besteht darin, dass eine Konvertierung nur dann vollständig ist, wenn alle vorkommenden Elemente und Entitäten für eine Konvertierung definiert worden sind.

Wenn Sie Ihr Skript in der ersten Entwicklungsphase fertig gestellt haben, fügen Sie dem Skript am Beginn folgende Schalter hinzu:

```
CONVERTELEMENTS=ALL  
CONVERTENTITIES=ALL
```

Mit diesen Einstellungen wird festgelegt, dass für alle in den Daten vorkommenden Elemente und Entitäten auch entsprechende Regeln im Skript definiert sein müssen.

Das Skript erzeugt dann beim Auftreten eines nichtdefinierten Elementes oder einer nichtdefinierten Entität eine Fehlermeldung und bricht die Konvertierung ab.

### Hinweis

Diese Einstellung ist für die Konvertierung von Daten dringend zu empfehlen!

### Siehe

*Skript-Einstellungen.*



# Sprachbeschreibung

Übersicht aller Sprachbestandteile in alphabetischer Reihenfolge.

Aufbau des **Skriptes** und seiner Sprachbestandteile:

- **Skript-Einstellungen**
- **Element-Handler**
- **Entitäten-Handler**
- **Verzweigungen**
- **Anweisungen**
- **Kommentare**

## Hinweis

Folgen Sie einfach den Verweisen in der Beschreibung **Skript**.

## Hinweis

Beachten Sie, dass alle Anweisungen separat in der **Sprachreferenz** beschrieben werden.



## ***Anweisung***

---

Eine Anweisung ist eine syntaktische Programmeinheit, welche eine Aktion im Programm (*Skript*) darstellt.

- *Element-Ausgabeeanweisung*
- *Entitäten-Ausgabeeanweisung*

## Attributbedingung

---

Eine **Bedingung**, die den Wert eines **Attributs** abfragt.

Für die Abfrage eines vererbten Attributwertes muss **IMPLIED** verwendet werden.

### Syntax

[**Attributname** **Operator** **Zeichenkette**]

**Attributname**                      **Bezeichner** für den Namen eines **Attributes**.

**Operator**                      Vergleichsoperator:

<	kleiner
>	größer
<=	kleiner gleich
>=	größer gleich
<>	ungleich (unabhängig der Groß- und Kleinschreibung)
=	gleich (unabhängig der Groß- und Kleinschreibung)
==	identisch (mit Beachtung der Groß- und Kleinschreibung)
!=	nicht identisch (mit Beachtung der Groß und Kleinschreibung)

**Zeichenkette**                      **Zeichenkette** mit einem Vergleichswert.

Abfrage des Attributwertes des aktuellen Elementes oder des angegebenen Elementes.

### Beispiel

Daten:

```
<kapitel id="TBB.4">  
  <titel>Berechnung</titel>  
</kapitel>
```

Skript:



```
ELEMENT kapitel
  ATTLIST [id=""]
  IF [id<>""]
    BEG='<a name="' + VALUE([id]) + '"/>'
  ENDIF
ENDE
```

Ergebnis:

```
<a name="TBB.4"/>Berechnung
```

Wenn das Attribut `id` nicht leer ist wird es als HTML-Anker `a` ausgegeben.

**Siehe auch**

**Attributname**, **Attributwert**, **Zeichenkette**, **VALUE**, **IMPLIED**

***Bedingung***

---

Eine Bedingung ist eine syntaktische Programmeinheit, die im Ergebnis einen Wahrheitswert (Richtig oder Falsch) zurückliefert.

**Siehe auch**

AFTER, BEFORE, BEG, EMPTY, END, FIND, FIRST, IN, INX, IMPLIED, LAST, SUB, TOPLEVEL

## ***Bedingungsausdruck***

---

Ein Bedingungsausdruck ist eine Menge von *Bedingungen*, die im logischen Ergebnis den Wahrheitswert (Richtig oder Falsch) liefern. Alle Bedingungen werden im Bedingungsausdruck mit einer logischen Und-Verknüpfung geprüft, d.h., ein Bedingungsausdruck ist nur dann Richtig, wenn alle Einzel-*Bedingungen* Richtig liefern.

### **Syntax 1**

(EMPTY | FIND | SUB | VALUE | IMPLIED | *Attributbedingung* | *Kontextbedingung*)+

### **Syntax 2**

{BEG | END}, (EMPTY | FIND | SUB | VALUE | IMPLIED | *Attributbedingung* | *Kontextbedingung*)\*

### **Hinweis**

Die Abfragen BEG und END müssen am Beginn der Abfrage positioniert werden. Alle anderen Abfragen lassen sich beliebig kombinieren.

## ***Element-Ausgabeanweisung***

Eine Element-Ausgabeanweisung ist eine **Anweisung**, die der Ausgabe von Konvertierungsergebnissen bei der Elementkonvertierung dient. Diese kommen in den **Element-Konvertierungsregeln** für die **Elemente** in der Syntax der **Anweisungen** **BEG** und **END** vor.

### **Syntax**

{**Zeichenkette** | **CHR** | **COPY** | **COUNT** | **CUT** | **DEL** | **FILE** | **IMPLIED** | **TOKEN** | **VALUE**}

**Zeichenkette** Ein an dieser Position auszugebender Text.

### **Beispiel**

```
ELEMENT titel  
BEG="Text "+CHR(32)+COUNT(kapitel)  
END=VALUE(kapitel[id])+COPY(b,ONE,FULL)  
ENDE
```

... einfache Ausgabeanweisungen.

### **Siehe auch**

**Zeichenkette**, **BEG**, **CHR**, **COPY**, **COUNT**, **CUT**, **DEL**, **END**, **FILE**, **IMPLIED**, **TOKEN**, **VALUE**, *Element-Konvertierungsregeln*

---

## ***Element-Handler***

---

Ein Element-Handler ist ein Ereignisprogramm vom Typ **ELEMENT**. Der Parser ruft bei jedem Auftreten eines Starttags oder Endtags des definierten Elementes dieses Ereignisprogramm auf und führt die enthaltenen Konvertierungsregeln aus.

### **Syntax**

**{ELEMENT}+**

### **Beispiel**

```
ELEMENT fett
ENDE
```

Dieses Beispiel definiert ein Element-Handle für das Element `fett`. Bei jedem Vorkommen des Elementes `b` wird dieses Programm aufgerufen und ausgeführt.

### **Siehe auch**

**Skript**, **Entitäten-Handler**, **ELEMENT**



## ***Element-Konvertierungsregeln***

---

Eine Menge von Anweisungen, die zur Konvertierung von Elementen bestimmt sind.

### **Syntax**

{*Verzweigung*|BEG|END|ERR|DAT}+

<i>Verzweigung</i>	Programmverzweigungen (IF-ELSEIF-ELSE-ENDIF)
BEG	Ersetzungsregeln für den Starttag
END	Ersetzungsregeln für den Endtag
ERR	Fehlermeldung
DAT	Typ der Datenkonvertierung

### **Siehe auch**

*Skript*, *Element-Handler*, ELEMENT, *Element-Ausgabeeanweisung*, *Zeichenkette*, BEG, CHR, COPY, COUNT, CUT, DEL, END, FILE, IMPLIED, TOKEN, VALUE

## ***Entitäten-Ausgabeeanweisung***

---

Eine Entitäten-Ausgabeeanweisung ist eine **Anweisung**, die der Ausgabe von Konvertierungsergebnissen bei der Entitätenkonvertierung dient. Diese kommen in den **Entitäten-Konvertierungsregeln** vor.

### **Syntax**

**{Zeichenkette|VALUE|CHR}**

**Zeichenkette**                      Ein an dieser Position auszugebender Text.

### **Hinweis**

Rekursionsschutz! Bei Verwendung von **VALUE** innerhalb einer **Entitäten-Ausgabeeanweisung** werden nur Textbestandteile (CDATA) des betreffenden **Attributwerts** zurückgegeben und wiederum enthaltene Entitäten ausgelassen!

## ***Entitäten-Handler***

---

Ein Entitäten-Handler ist ein Ereignisprogramme vom Typ **ENTITY**. Der Parser ruft bei jedem Auftreten der definierten Entität dieses Ereignisprogramm auf und führt die enthaltenen Konvertierungsregeln aus.

### **Syntax**

**{ENTITY {ALTERNATE}? {ASCII}?}+**

**ENTITY**                      Entitäten-Definition mit Ersetzungsregeln

**ALTERNATE**                optionale alternative Ersetzungsregeln.

**ASCII**                      optionale ASCII-Ersetzungsregeln.

### **Siehe auch**

*Skript*, *Element-Handler*, **ENTITY**, **ALTERNATE**, **ASCII**

***Entitäten-Konvertierungsregeln***

---

Eine Menge von Anweisungen, die zur Konvertierung von Entitäten bestimmt sind.

**Syntax**

**{ALTERNATE ASCII}+**

---

## Kommentar

---

### Beschreibung

Die Kommentaranweisungen (`//` und `/* */`) sind in allen Whitespace-Bereichen zulässig. Whitespace-Bereiche sind Trennbereiche zwischen Anweisungen, die in der Regel aus Leerzeichen, Tabulatoren und Zeilenwechseln bestehen. Auch innerhalb von Anweisungen sind Whitespace-Bereiche entsprechend der Anweisungssyntax zulässig.

### Syntax 1

#### // Kommentarzeile

<i>Kommentar</i>	Kommentarzeile, bestehend aus beliebigen Text, der mit einem Zeilenwechsel (Enter, CR LF) abgeschlossen wird.
------------------	---

### Syntax 2

#### /\* Kommentarbereich \*/

<i>/*</i>	Beginn des Kommentarbereiches.
<i>Kommentarbereich</i>	beliebiger Textbereich. Dieser Bereich kann sich auch über mehrere Zeilen erstrecken.
<i>*/</i>	Ende des Kommentarbereiches.

### Typ

#### Skript

### Siehe auch

`//`, `/* */`, `Skript`

## ***Kontextbedingung***

---

Prüfung der Kontextsituation des aktuellen Elementes innerhalb des Dokumentes.

### **Syntax**

{**IN** | **INX** | **BEFORE** | **AFTER** | **FIRST** | **LAST** | **TOPLEVEL**}

Erläuterungen (auszugsweise):

- **IN** *element*  
Befindet sich das aktuelle Element im unmittelbaren Kontext des angegebenen Elementes? Ist das angegebene Element also das Elternelement des aktuellen Elementes?
- **INX** *element*  
Befindet sich das aktuelle Element im erweiterten Kontext des angegebenen Elementes? Ist das angegebene Element also ein beliebiges übergeordnetes Element?
- **AFTER** *element*  
Befindet sich das aktuelle Element direkt hinter dem angegebenen Element?
- **BEFORE** *element*  
Befindet sich das aktuelle Element direkt vor dem angegebenen Element?
- **FIRST**  
Ist das aktuelle Element das erste Element innerhalb des Eltern-elementes?
- **LAST**  
Ist das aktuelle Element das letzte Element innerhalb des Eltern-elementes?
- **TOPLEVEL**  
Ist das aktuelle Element das Basiselement des Dokumentes?

Diese Befehle können mit dem **NOT**-Präfix kombiniert werden.

Diese Kontextabfragen lassen sich beliebig kombinieren, wobei folgende Regeln zu beachten sind:

- Die einzelnen Bedingungen werden nacheinander geprüft. Die Auswertung wird abgebrochen, wenn eine Bedingung den Wahrheitswert `Falsch` liefert.
- Wird als Parameter einer Abfrage ein Element **ohne Klammern** angegeben und liefert diese Abfrage `Richtig`, dann wird dieses Element für die folgende Abfrage als das aktuelle Element betrachtet. Das Element des Parameters wird also zum aktuellen Element erklärt!
- Wird als Parameter einer Abfrage ein Element **in Klammern** angegeben, bleibt das aktuelle Element unverändert.

### Beispiel 1

```
ELEMENT absatz
IF IN eintrag IN liste INX kapitel
    BEG="Ein Absatz in einer Liste im Kapitel."
ENDIF
ENDE
```

### Beispiel 2

```
ELEMENT absatz
IF INX kapitel LAST
    BEG="Ein Absatz im letzten Kapitel"
ENDIF
ENDE
```

### Hinweis

Die Abfrage der Kontextbedingungen ist der Kernbestandteil des Converters. Mit diesen Abfragen lassen sich strukturierte Daten "in Form" bringen. So lässt sich das erste Element einer Liste mit der Abfrage `FIRST` ermitteln und anders gestalten, als die folgenden Listenelemente. Auch das letzte Element kann mit der Abfrage `LAST` ermittelt und gesondert layoutet werden. Listen in einer Tabelle können mit der Abfrage `INX table` ermittelt und layoutet werden. Die Kontextabfragen sind beliebig kombinierbar.

## Skript

---

Das Skript enthält alle Anweisungen zur Konvertierung der XML- oder SGML-Daten in ein definiertes Format. Ein Skript muss entsprechend der folgenden Syntax (in der korrekten Reihenfolge) aufgebaut sein.

### Syntax

**Skript-Einstellungen**

{**Element-Handler**}?

{**Entitäten-Handler**}?

### XML, Hinweis zur Kodierung

Wenn UTF-8 Daten verwendet werden sollen, so kann es sinnvoll sein, das Skript selbst als UTF-8 anzulegen! Hierzu muss der Editor auf UTF-8 eingestellt werden!

Wenn das Skript selbst mit UTF-8 kodiert ist, können beliebige **Unicode-Zeichen** in Abfragen und Ausgaben direkt angegeben werden!

### XML, Skripteinbettung

Das Skript kann auch in ein XML-Dokument eingebettet werden, um die Kompatibilität mit Editoren zu erreichen:

```
<?xml version="1.0" encoding="ASCII" standalone="yes" ?>
<script>

ELEMENT dokument
BEG="HALLO"
ENDE

ENTITY auml="[Ein Umlaut 'ä']"

</script>
```

### Syntax (Hinweis)

Die Kommentaranweisungen (**//** und **/\* \*/**) sind in allen Whitespace-Bereichen zulässig. Whitespace-Bereiche sind Trennbereiche zwischen Anweisungen, die in der Regel aus Leerzeichen, Tabulato-



ren und Zeilenwechseln bestehen. Auch innerhalb von Anweisungen sind Whitespace-Bereiche entsprechend der Anweisungs-Syntax zulässig.

### Siehe auch

*Skript-Einstellungen*, *Element-Handler*, *Entitäten-Handler*

## Skript-Einstellungen

---

Parameter zur Konfiguration des **Skriptes**.

Sollen XML- oder SGML-Daten konvertiert werden?

- Siehe **SYNTAX**.

Sollen alle Fehler zum Abbruch der Operation führen?

- Siehe **WARNINGS**.

Sollen im Dokument alle Elemente, alle Entitäten und alle Texte vollständig konvertiert werden?

- Siehe **CONVERTELEMENTS**,
- **CONVERTENTITIES** und
- **CONVERTDATA**.

Wie werden die passenden Daten zum **Skript** identifiziert?

- Durch das Hauptelement, siehe **BASE**.
- Durch einen öffentlichen Bezeichner, siehe **PUBLIC**.

### Syntax

```
({SYNTAX} |  
{WARNINGS } |  
{CONVERTELEMENTS} |  
{CONVERTENTITIES} |  
{CONVERTDATA} |  
{BASE} |  
{SYSTEM} |  
{PUBLIC})*
```

Siehe auch

**Skript**

## ***Unterelement***

---

Ein Unterelement bezeichnet ein Element, welches sich im Inhalt eines anderen Elementes befindet.

Der Inhalt eines Elementes, also die Menge der Unterelemente wird als **Unterstruktur** bezeichnet.

### **Beispiel**

```
<kapitel>
  <titel>Vorwort</titel>
  <p>Das ist sehr <b>wichtig</b></p>
</kapitel>
```

Unterelemente des Elementes `kapitel` sind:

- `titel`
- `p`
- `b`

Die Elemente `titel`, `p` und `b` werden als Unterelemente des Elementes `kapitel` bezeichnet. Das Element `b` ist ein Unterelement des Elementes `p`.

### **Siehe auch**

**Unterstruktur**

## ***Unterstruktur***

---

Der Inhalt eines Elementes, also die Menge aller Unterelemente einschließlich der Zeichendaten und **Entitäten** wird als **Unterstruktur** bezeichnet.

### **Beispiel**

```
<kapitel>
  <titel>Vorwort</titel>
  <p>Das ist sehr <b>wichtig</b></p>
</kapitel>
```

Die Unterstruktur des Elementes `p` sind alle Daten:

Zeichendaten                    "Das ist sehr "

**Unterelement**                `b`

mit Zeichendaten            "wichtig"

**Siehe auch**

**Unterelement**

## Verzweigung

Eine Verzweigung steuert die Programmausführung in Abhängigkeit von Bedingungen. Wird eine Bedingung erfüllt, verzweigt sich der Programmausführung auf einen einzelnen Zweig. Als Programmausführung gelten hier die **Element-Konvertierungsregeln**. Eine Verschachtelung von Verzweigungen ist in beliebiger Tiefe möglich.

### Syntax

```
IF Bedingungsausdruck  
  Element-Konvertierungsregeln  
{ELSEIF Bedingungsausdruck  
  Element-Konvertierungsregeln}*  
{ELSE  
  Element-Konvertierungsregeln}?  
ENDIF
```

**Bedingungsausdruck** ein gültiger Bedingungsausdruck, der mit Hilfe der Abfrage- und Kontextfunktionen aufgebaut wird.

Entsprechend dem Wahrheitswert der Bedingung erfolgt eine Verzweigung zu den untergeordneten Ausgabefunktionen.

*Ausgabe* eine oder mehrere Ausgabefunktionen oder auch weitere Verzweigungen.

*IF-Zweig* Primäre Bedingung. Ist die Bedingung 1 wahr, wird nur der Zweig Ausgabe 1 ausgeführt und danach zum Ende der Verzweigung gegangen (**ENDIF**).

*ELSEIF-Zweige* Sekundäre Bedingung (**ELSEIF**) oder Bedingungen. Die sekundären Bedingungen werden nacheinander auf ihren Wahrheitsgehalt geprüft. Ist eine der Bedingungen 2 ... n wahr, wird nur der betreffende Zweig (einer von Ausgabe 2 ... n) ausgeführt und danach zum Ende der Verzweigung gegangen (**ENDIF**).

*ELSE-Zweig* Alternativer (**ELSE**-)Zweig. Wenn keine der vorangegangenen Bedingungen wahr sind, wird



der alternative Zweig Ausgabe m ausgeführt.  
Danach wird zum Ende der Verzweigung gegangen (**ENDIF**).

### Siehe auch

**IF**, **ELSEIF**, **ELSE**, **ENDIF**, **BEG**, **END**, **ERR**, *Element-Ausgabeanweisung*, *Element-Konvertierungsregeln*

---

## Zeichenkette

---

Eine Zeichenkette (literal) stellt eine Zeichenfolge dar.

### Syntax 1

"Zeichenfolge"

### Syntax 2

'Zeichenfolge2'

*Zeichenfolge* Eine beliebige Zeichenfolge. Das Begrenzungszeichen (") ist unzulässig.

*Zeichenfolge2* Alternative Zeichenfolge. Das alternative Begrenzungszeichen (') ist unzulässig.

### Hinweis

Ein Unterschied in der Behandlung von Zeichenketten in den Daten und im Skript muss aber beachtet werden:

XML und SGML erlauben die Einbettung von Entitäten in Zeichenketten.

Im Skript dürfen aber keine Entitäten in Zeichenketten eingebettet werden.

### Hinweis zu XML

Die maximale Länge einer Zeichenkette ist in XML unbeschränkt. Abweichend vom Standard ist hier die maximale Länge einer Zeichenkette auf **2048 Zeichen** beschränkt worden. Bitte beachten Sie diese Einschränkung!

### Hinweis zu SGML

Die zu verwendenden Zeichen für eine Zeichenkette sind in der SGML-Deklaration festgelegt. Es wird die Reference Concrete Syntax von SGML vorausgesetzt, deren Konventionen fest integriert sind. Die maximale Länge einer Zeichenkette ist hier auf **2048 Zeichen** beschränkt.



---

## Zeichenkette, eingeschränkte

---

Eine eingeschränkte Zeichenkette (minimum literal) ist eine Zeichenkette, die nur aus einem eingeschränkten Zeichenbereich bestehen darf.

### Syntax 1

"*Zeichenfolge*"

### Syntax 2

'*Zeichenfolge2*'

*Zeichenfolge* Eine Zeichenfolge. Das Begrenzungszeichen (") ist unzulässig.

*Zeichenfolge2* Alternative Zeichenfolge. Das alternative Begrenzungszeichen (') ist unzulässig.

Die Zeichenfolge darf aus folgenden Zeichen bestehen:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

RE (10)

RS (13)

SPACE (32)

( ) + - , . / : = ? `

Folgende Zeichen sind unzulässig:

! # \$ % & \* ; @ [ \ ] ^ \_ ` { | } ~

Bitte beachten Sie, dass alle Leerräume in der Zeichenkette auf einen (1) Leerraum verkürzt werden (" " wird zu " "). Dazu zählen auch Zeilenwechsel.

Alle Leerräume am Beginn und am Ende werden entfernt!



### Hinweis zu XML

Die maximale Länge einer Zeichenkette ist in XML unbeschränkt. Abweichend vom Standard ist hier die maximale Länge einer Zeichenkette auf **2048 Zeichen** beschränkt worden. Bitte beachten Sie diese Einschränkung!

### Hinweis zu SGML

Die maximale Länge einer Zeichenkette ist hier auf **2048 Zeichen** beschränkt.



# Sprachreferenz

Alphabetische Übersicht aller Anweisungen

" "

Eine **Zeichenkette** (literal) stellt eine Zeichenfolge dar, die durch das Begrenzungszeichen (") gekennzeichnet wird.

## Syntax

**"Zeichenfolge"**

**Zeichenfolge** Eine beliebige Zeichenfolge. Das Begrenzungszeichen (") ist unzulässig.

## Hinweis

Wenn innerhalb der **Zeichenkette** das Begrenzungszeichen (") verwendet werden soll, muss die alternative **Zeichenkette** (") verwendet werden.

## Syntaxbeispiele

```
BEG="<p>Beispiel</p>"
BEG="<p class='hinweis'>Hinweis</p>"
IF [ausrichtung="rechts"]
```

## Beispiel 1

```
BEG="<div>Abschnitt</div>"
```

In diesem Beispiel wird mit der Zeichenkette die Ausgabe des Elementes `div` mit dem Inhalt `Abschnitt` definiert. Ausgabe:

```
<div>Abschnitt</div>
```

## Beispiel 2

```
BEG="<div>'wichtig'</div>"
```

Erweitert zum Beispiel 1 wird hier das einfache Anführungszeichen (') im Text verwendet. Das doppelte Anführungszeichen (") ist hier aber nicht erlaubt. Ausgabe:

```
<div>'wichtig'</div>
```

### Beispiel 3

```
BEG="<div>" + CHR(34) + "wichtig" + CHR(34) + "</div>"
```

Wenn alternativ zum Beispiel 2 doppelte Anführungszeichen statt einfacher Anführungszeichen verwendet werden sollen, müssen diese Zeichen außerhalb der Zeichenkette, z.B. mit der CHR-Funktion definiert werden. Ausgabe:

```
<div>"wichtig"</div>
```

Eine weitere Möglichkeit das Anführungszeichen selbst auszugeben besteht in der Verwendung einer alternativen Zeichenkette (").

### Siehe auch

"", *Zeichenkette*

..

Eine alternative **Zeichenkette** (literal) stellt eine Zeichenfolge dar, die durch das alternative Begrenzungszeichen ( ' ) gekennzeichnet wird.

## Syntax

**'Zeichenfolge'**

*Zeichenfolge*

Eine beliebige Zeichenfolge. Das alternative Begrenzungszeichen ( ' ) ist unzulässig.

## Hinweis

Wenn innerhalb der alternativen **Zeichenkette** das Begrenzungszeichen ( ' ) verwendet werden soll, muss die **Zeichenkette** ( " " ) verwendet werden.

## Syntaxbeispiele

```
BEG='<p>Beispiel</p>'
BEG='<p class="hinweis">Hinweis</p>'
IF [ausrichtung='rechts']
```

### Beispiel 1

```
BEG='<div>Abschnitt</div>'
```

In diesem Beispiel wird mit der Zeichenkette die Ausgabe des Elementes `div` mit dem Inhalt `Abschnitt` definiert. Ausgabe:

```
<div>Abschnitt</div>
```

### Beispiel 2

```
BEG='<div>"wichtig"</div>'
```

Erweitert zum Beispiel 1 wird hier das doppelte Anführungszeichen ( " ) im Text verwendet. Das doppelte Anführungszeichen ( " ) ist hier aber nicht erlaubt. Ausgabe:

```
<div>"wichtig"</div>
```

### Beispiel 3

```
BEG='<div>'+CHR(39)+'wichtig'+CHR(39)+'</div>'
```

Wenn alternativ zum Beispiel 2 einfache Anführungszeichen statt doppelter Anführungszeichen verwendet werden sollen, müssen die-



se Zeichen außerhalb der Zeichenkette, z.B. mit der CHR-Funktion definiert werden. Ausgabe:

```
<div>'wichtig'</div>
```

Eine weitere Möglichkeit das einfache Anführungszeichen selbst auszugeben besteht in der Verwendung der Zeichenkette (" ") statt der alternativen Zeichenkette.

### Siehe auch

" ", *Zeichenkette*



## []

Attributkennung. Zur Kennzeichnung von Attributen werden im Skript generell die "eckigen Klammern" [...] verwendet.

Diese Kennung wird auch in den Bedingungen (**Attributbedingung**, **Bedingungsausdruck**) für die Abfrage von Attributwerten verwendet (siehe Syntax 3).

### Hinweis

Wenn Sie im Kompatibilitätsmodus arbeiten, beachten Sie bitte die Hinweise im Abschnitt **Attributbedingung [ ]**.

### Syntaxbeispiele

```
IF [ausrichtung="rechts"]  
IF IN liste[typ="punkt"]  
BEG=VALUE([ausrichtung])  
BEG=VALUE(liste[typ])
```

### Syntax 1

#### [Attributname]

Diese Syntax wird innerhalb der Ausgabefunktionen **FILE**, **IMPLIED** und **VALUE** verwendet.

### Syntax 2

#### [Attributname=Vorgabewert]

**Attributname**            **Bezeichner** für den Namen eines **Attributes**.

**Vorgabewert**            **Zeichenkette**, die den Standard-**Attributwert** definiert. Der Standardwert wird immer dann verwendet, wenn innerhalb der Instanz kein Wert für das Attribut angegeben wurde.

Diese Syntax wird innerhalb der **ATTLIST**-Definition verwendet.

### Syntax 3

#### [Attributname Operator Wert]

**Attributname**            **Bezeichner** für den Namen eines **Attributes**.



<i>Operator</i>	Vergleichsoperator:
<	kleiner
>	größer
<=	kleiner gleich
>=	größer gleich
<>	ungleich (unabhängig der Groß- und Kleinschreibung)
=	gleich (unabhängig der Groß- und Kleinschreibung)
==	identisch (mit Beachtung der Groß- und Kleinschreibung)
!=	nicht identisch (mit Beachtung der Groß und Kleinschreibung)

*Wert* **Zeichenkette**, für den **Attributwert**.

Diese Syntax wird innerhalb von **Attributbedingung** verwendet.

#### Syntax 4

**[Attributname1 Operator Attributname2]**

*Attributname1* **Bezeichner** für den Namen eines **Attributes**.  
Es wird das Attribut des angegebenen Element der Abfrage ausgewertet.

*Attributname2* **Bezeichner** für den Namen eines **Attributes**.  
Es wird das Attribut des aufrufenden Elementes (Element-Handler) ausgewertet.

<i>Operator</i>	Vergleichsoperator:
<	kleiner
>	größer
<=	kleiner gleich
>=	größer gleich
<>	ungleich (unabhängig der Groß- und Kleinschreibung)

=	gleich (unabhängig der Groß- und Kleinschreibung)
==	identisch (mit Beachtung der Groß- und Kleinschreibung)
!=	nicht identisch (mit Beachtung der Groß und Kleinschreibung)

Diese Syntax wird innerhalb von **Attributbedingung** verwendet.

## Typ

### Bedingung

#### Beispiel 1

```
BEG=VALUE( [nr] )
```

Gibt den **Attributwert** des **Attributs** nr aus.

#### Beispiel 2

```
IF IN absatz[indent="2cm"]
```

Dies ist eine **Bedingung**, die prüft, ob sich das aktuelle **Element** im direkten Kontext des **Elementes** absatz befindet und ob das **Element** absatz ein **Attribut** indent mit dem **Attributwert** "2cm" besitzt.

#### Beispiel 3

```
IF [typ=""]
```

Diese Bedingung prüft, ob das **Attribut** typ leer ist. Hinweis: Vergleichsoperationen werden als Textvergleiche durchgeführt.

#### Beispiel 4

```
ELEMENT verweis  
ATTLIST [refid=""]  
BEG=COPY(kapitel[id=refid],DOC,FULL)  
ENDE
```

Das Element verweis ruft das Element kapitel auf, dessen Attribut id mit dem Attribut refid des Verweises übereinstimmt (klassischer Querverweis).



## Hinweis

Um einen vererbten Attributwert auszuwerten, verwenden Sie die Abfrage **IMPLIED**.

## Siehe auch

**IMPLIED**, *Attributname*, *Attributwert*



---

**//**

Beginn einer Kommentarzeile. Kennzeichnet den nachfolgenden Text bis zum Zeilenende als Kommentar.

**Syntax**

**//** *Kommentar*

*Kommentar*                      Kommentarzeile, bestehend aus beliebigen Text, der mit einem Zeilenwechsel (Enter, CR LF) abgeschlossen wird.

**Syntaxbeispiele**

```
IF [ausrichtung="rechts"] // Ausrichtung rechts?  
IF IN liste[typ="punkt"] // in Punktliste  
BEG=VALUE([ausrichtung]) // Ausrichtung
```

**Beispiel 1**

```
IF IN kapitel  
    // BEG="<TEST>" auskommentierter Befehl  
    BEG="<H1>"  
ENDIF
```

**Beispiel 2**

```
IF IN kapitel  
    BEG="<H1>" // Das ist eine Ueberschrift  
ENDIF
```

**Siehe auch**

**/\* \*/**, *Kommentar*



---

**/\* \*/**

---

Kommentarbereich.

### Syntax

**/\*** *Kommentar* **\*/**

**/\*** Beginn des Kommentarbereiches.

*Kommentar* beliebiger Text.

**\*/** Ende des Kommentarbereiches.

### Hinweis

Die Kommentarende-Kennung (**\*/**) darf im Kommentartext nicht enthalten sein.

### Syntaxbeispiele

```
// komplett auskommentierter Skript-Block:  
/* IF [ausrichtung="rechts"]  
    BEG='<p class="rechts">Rechts</p>  
ENDIF  
*/  
// auskommetierter Skript-Bereich:  
IF /* IN beitrage */ IN kapitel
```

### Beispiel 1

```
/* Beginn der Auskommentierung  
IF IN kapitel  
    BEG="<H1>"  
ENDIF  
Ende der Auskommentierung */
```

### Beispiel 2

```
IF IN /* Kommentar */ kapitel  
    BEG="<H1>"  
ENDIF
```



## Siehe auch

//, *Kommentar*

## AFTER

---

Prüft, ob sich das aktuelle *Element* direkt hinter dem angegebenen *Element* befindet.

### Syntax 1

**AFTER** {*Elementname*}{*Attributbedingung*}?

### Syntax 2

**AFTER**(({*Elementname*}{*Attributbedingung*}?)

*Elementname*                      *Bezeichner* für ein *Element*.

*Attributbedingung*                [*Attributname* *Operator* *Zeichenkette*]  
*Bedingung*, die einen Wert eines *Attributs*  
abfragt. Syntax hierfür siehe *Attributbe-*  
*dingung*.

Diese Abfrage liefert dann *Richtig*, wenn sich das aktuelle *Element* direkt hinter dem angegebenen Element befindet.

Durch Angabe einer *Attributbedingung* kann diese für das angegebene Element geprüft werden. Die Abfrage liefert dann *Richtig*, wenn sich das aktuelle Element direkt hinter dem angegebenen Element befindet und die *Attributbedingung* für das angegebene Element erfüllt wird.

### Hinweis

Wird als Parameter einer Abfrage ein Element **ohne Klammern** angegeben und liefert diese Abfrage *Richtig*, dann wird dieses Element für die folgende Abfrage als das aktuelle Element betrachtet. Das Element des Parameters wird also zum aktuellen Element erklärt!

Wird als Parameter einer Abfrage ein Element **in Klammern** angegeben, bleibt das aktuelle Element unverändert.

### Syntaxbeispiele

```
IF AFTER titel
IF AFTER beitrags
```

```
IF IN eintrag AFTER eintrag
IF INX kapitel AFTER vorwort
IF NOTAFTER titel
IF NOTAFTER beitrag
IF IN eintrag NOTAFTER eintrag
IF INX kapitel NOTAFTER vorwort
IF NOTAFTER(titel)
```

## Typ

### **Bedingung**

### Beispiel 1

#### Daten:

```
<dokument>
<liste>
<eintrag>Elefanten</eintrag>
<eintrag>Tiger</eintrag>
<eintrag>Affen</eintrag>
</liste>
</dokument>
```

#### Skript:

```
ELEMENT dokument
BEG="<html><body>"
END="</body></html>"
ENDE

ELEMENT liste
BEG="<ul>"
END="</ul>"
ENDE

ELEMENT eintrag
BEG="<li>"
IF AFTER eintrag
  END=" (AFTER eintrag)"
```

```
ENDIF
IF NOTAFTER eintrag
  END=" (NOTAFTER eintrag)"
ENDIF
END="</li>"
ENDE
```

### Ergebnis:

```
<html><body>
<ul>
<li>Elefanten (NOTAFTER eintrag)</li>
<li>Tiger (AFTER eintrag)</li>
<li>Affen (AFTER eintrag)</li>
</liste>
</ul>
</body></html>
```

In diesem Beispiel wird mit `AFTER` geprüft, ob sich der jeweilige Listeneintrag `eintrag` direkt nach einem Listeneintrag `eintrag` befindet. In diesem Fall wird der Text " (AFTER eintrag)" angehängt.

## Beispiel 2

### Daten:

```
<p><fn>Fu&szlig;note</fn><fn>Fu&szlig;note</fn></p>
```

### Skript:

```
ELEMENT fn
IF AFTER fn
  BEG=" "
ENDIF
ENDE
```

### Ergebnis:

```
Fußnote Fußnote
```

Dieses Beispiel prüft, ob die zu verarbeitende Fußnote (Element `fn`) direkt einer Fußnote folgt. In diesem Fall wird ein Leerzeichen zwischen die Fußnoten eingefügt.



### Siehe auch

BEFORE, BEG, EMPTY, END, FIND, FIRST, IN, INX, LAST, SUB, TOPLEVEL, *Bedingungs Ausdruck*, *Bezeichner*, *Element*

## ALTERNATE

---

Definiert eine alternative Entitäten-Ersetzung.

Diese Ersetzungsregeln können zusätzlich zur Entitäten-Definition im Skript eingefügt werden, um eine alternative Umsetzung von Entitäten zu realisieren. Diese Deklaration sollte für eine ASCII-konforme Umsetzung bzw. Umschreibung der Entitäten verwendet werden.

### Syntax

**ALTERNATE** = *Ausgabeeanweisung* {+ *Ausgabeeanweisung* }\*

*Ausgabeeanweisung* Eine **Entitäten-Ausgabeeanweisung**. Anweisung, deren Ergebnis an dieser Position ausgegeben wird.

**+** Verkettungsoperator. Mit diesem Operator werden Texte oder **Entitäten-Ausgabeeanweisungen** zusammengeführt. Die Ausgabe erfolgt in Reihenfolge der Verkettung von links nach rechts.

Die alternative Konvertierung wird mit dem Datentyp **DAT**=ALT oder mit dem Befehl **COPY** und dem Ersetzungstyp **ALT** aufgerufen. Ist für eine Entität keine alternative Deklaration vorhanden, wird die Standard-Deklaration (ENTITY) verwendet.

### Hinweis

Diese Anweisung ist Bestandteil der **ENTITY**-Anweisung.

### Syntaxbeispiele

```
ENTITY auml="&auml;" ALTERNATE="ae"
```

```
ENTITY auml="&uuml;" ALTERNATE="ue" ASCII="ü"
```

### Typ

**Anweisung**

### Beispiel

Daten:

```
<dokument>
<p>Steuern<index>Geb&uuml;hren</index></p>
</dokument>
```

### Skript:

```
ELEMENT dokument
BEG= '<meta name="keywords" content="'
BEG= COPY(index, ONE, ALT)
BEG= ' ">'
ENDE
ENTITY auml= "&uuml" ALTERNATE= "ue"
```

### Ausgabe:

```
<meta name="keywords" content="Gebuehren">
```

In diesem Beispiel wird die Entität `uuml` standardmäßig unverändert als HTML-Entität `&uuml` konvertiert. Bei einem alternativen Ersetzungsmodell wird diese Entität dann alternativ mit `ue` umschrieben.

### Hinweis

Rekursionsschutz! Bei Verwendung von **VALUE** innerhalb einer **Entitäten-Ausgabeeanweisung** werden nur Textbestandteile (CDATA) des betreffenden **Attributwerts** zurückgegeben und wiederum enthaltene Entitäten ausgelassen!

### Siehe auch

**ENTITY**, **ASCII**, *Entitäten-Handler*, *Entitäten-Konvertierungsregeln*

### Benötigt von

**COPY**, **IMPLIED**, **VALUE**

## ASCII

---

Definiert die ASCII-Entitäten-Ersetzung.

Diese Ersetzungsregeln können zusätzlich zur Entitäten-Definition im Skript eingefügt werden, um eine alternative Umsetzung von Entitäten zu realisieren. Diese Deklaration sollte für eine ASCII-konforme Umsetzung bzw. Umschreibung der Entitäten verwendet werden.

### Syntax

**ASCII** = *Ausgabeeanweisung* {+ *Ausgabeeanweisung* }\*

*Ausgabeeanweisung* Eine **Entitäten-Ausgabeeanweisung**. Anweisung, deren Ergebnis an dieser Position ausgegeben wird.

**+** Verkettungsoperator. Mit diesem Operator werden Texte oder **Entitäten-Ausgabeeanweisungen** zusammengeführt. Die Ausgabe erfolgt in Reihenfolge der Verkettung von links nach rechts.

Die alternative ASCII-Konvertierung wird mit dem Datentyp **DAT=ASC** oder mit dem Befehl **COPY** und dem Ersetzungstyp **ASC** aufgerufen. Ist für eine Entität keine ASCII-Deklaration vorhanden, wird die Standard-Deklaration (ENTITY) verwendet.

### Syntaxbeispiele

```
ENTITY auml="&auml;" ASCII="ä"
```

```
ENTITY auml="&uuml;" ALTERNATE="ue" ASCII="ü"
```

### Typ

**Anweisung**

### Beispiel

Daten:

```
<dokument>
<p>Steuern<index>Geb&uuml;hren</index></p>
</dokument>
```

**Skript:**

```
ELEMENT dokument
BEG='<meta name="keywords" content="'
BEG=COPY(index,ONE,ALT)
BEG=' ">'
ENDE
ENTITY auml="&uuml" ALTERNATE="ue" ASCII="ü"
```

**Ausgabe:**

```
<meta name="keywords" content="Gebühren">
```

In diesem Beispiel wird die Entität `uuml` standardmäßig unverändert als HTML-Entität `&uuml` konvertiert. Bei einem alternativen ASCII-Ersetzungsmodell wird diese Entität dann mit `ü` umschrieben.

**Hinweis**

Rekursionsschutz! Bei Verwendung von **VALUE** innerhalb einer **Entitäten-Ausgabeeinweisung** werden nur Textbestandteile (CDATA) des betreffenden **Attributwerts** zurückgegeben und wiederum enthaltene Entitäten ausgelassen!

**Siehe auch**

**ENTITY**, **ALTERNATE**, **Entitäten-Handler**, **Entitäten-Konvertierungsregeln**

**Benötigt von**

**COPY**, **IMPLIED**, **VALUE**

## ATTLIST

---

Definiert die Vorgabewerte für die Attribute eines Elementes.

### Syntax

**ATTLIST** [*Name=Wert*]{ [*Name=Wert*]}\*

*Name* **Bezeichner** für den **Attributname** eines **Attributes**.

*Wert* **Zeichenkette**, die den Vorgabewert für das angegebene Attribut.

Als Vorgabewerte für das Skript sollten die in der **DTD** angegebenen Vorgabewerte übernommen werden.

### Hinweis

Da die **DTD** nicht ausgewertet wird, sollten die Vorgabewerte unbedingt in das Skript übernommen werden.

### Syntaxbeispiele

```
ATTLIST [typ="punkt"] [id=""]  
ATTLIST [ausrichtung="links"]
```

### Typ

**Anweisung**

### Beispiel

```
ELEMENT kapitel  
ATTLIST [id=""] [toc="0"]  
ENDE
```

Für das **Element** `kapitel` werden das Attribut `id` ohne Vorgabewert und das Attribut `toc` mit Vorgabewert 0 definiert.

### Siehe auch

**ELEMENT**, **[ ]**, **Attributname**, **Attributwert**, **Element-Handler**, **Skript**, **Zeichenkette**



## BASE

---

Definiert das Basiselement des XML-/SGML-Dokumentes.

Mit diesem Befehl veranlassen Sie die Prüfung des Basiselementes der Instanzen. Durch Angabe eines oder mehrerer Basiselemente im Skript wird die Prüfung aktiviert. Instanzen mit einem nicht definierten Basiselement werden nicht konvertiert.

### Syntax

**BASE** = *Elementname*

*Elementname* **Zeichenkette**, die den **Bezeichner** für ein **Element** enthält. Das Basiselement ist das oberste Element innerhalb eines Dokumentes.

### Syntaxbeispiele

```
BASE="dokument"
```

```
BASE="kapitel"
```

```
BASE="beispiel"
```

### Typ

**Anweisung**

### Beispiel 1

Daten:

```
<dokument>
</dokument>
```

Skript:

```
BASE = "dokument"
```

Instanzen werden nur dann konvertiert, wenn das Basiselement der Instanz mit einem angegebenen Basiselement übereinstimmt.

### Beispiel 1

Dokument A:

```
<!DOCTYPE kapitel SYSTEM "meine.dtd">
<p>
</p>
```

**Dokument B:**

```
<!DOCTYPE beispiel SYSTEM "meine.dtd">  
<p>  
</p>
```

**Skript:**

```
BASE = "kapitel"
```

Dokument A wird konvertiert, da das Basiselement des Dokumentes mit dem definierten Basiselement übereinstimmt. Das Dokument B wird nicht konvertiert. Es wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

**Siehe auch**

[Skript](#), [Skript-Einstellungen](#), [Bezeichner](#), [Element](#)

## BEFORE

---

Prüft, ob sich das aktuelle **Element** direkt vor dem angegebenen **Element** befindet.

### Syntax 1

**BEFORE** {**Elementname**} {Attributbedingung}?

### Syntax 2

**BEFORE**( {**Elementname**} {Attributbedingung}?)

**Elementname**            **Bezeichner** für ein **Element**.

**Attributbedingung**      **Bedingung**, die einen Wert eines **Attributs** abfragt. Syntax hierfür siehe **Attributbedingung**.

Diese Abfrage liefert dann **Richtig**, wenn sich das aktuelle **Element** direkt vor dem angegebenen Element befindet.

Durch Angabe einer **Attributbedingung** kann diese für das angegebene Element geprüft werden. Die Abfrage liefert dann **Richtig**, wenn sich das aktuelle Element direkt vor dem angegebenen Element befindet und die **Attributbedingung** für das angegebene Element erfüllt wird.

### Hinweis

Wird als Parameter einer Abfrage ein Element **ohne Klammern** angegeben und liefert diese Abfrage **Richtig**, dann wird dieses Element für die folgende Abfrage als das aktuelle Element betrachtet. Das Element des Parameters wird also zum aktuellen Element erklärt!

Wird als Parameter einer Abfrage ein Element **in Klammern** angegeben, bleibt das aktuelle Element unverändert.

### Syntaxbeispiele

```
IF BEFORE anhang
IF BEFORE(anhang)
IF IN p BEFORE liste
```



```
IF NOTBEFORE anhang
IF IN p NOTBEFORE liste
IF IN p NOTBEFORE(liste)
```

## Typ

**Bedingung**

## Beispiel 1

### Daten:

```
<dokument>
<liste>
<eintrag>Elefanten</eintrag>
<eintrag>Tiger</eintrag>
<eintrag>Affen</eintrag>
</liste>
</dokument>
```

### Skript:

```
ELEMENT dokument
BEG="<html><body>"
END="</body></html>"
ENDE

ELEMENT liste
BEG="<ul>"
END="</ul>"
ENDE

ELEMENT eintrag
BEG="<li>"
IF BEFORE eintrag
    END=" (BEFORE eintrag)"
ENDIF
IF NOTBEFORE eintrag
    END=" (NOTBEFORE eintrag)"
ENDIF
END="</li>"
```



ENDE

### Ergebnis:

```
<html><body>
<ul>
<li>Elefanten (BEFORE eintrag)</li>
<li>Tiger (BEFORE eintrag)</li>
<li>Affen (NOTBEFORE eintrag)</li>
</liste>
</ul>
</body></html>
```

In diesem Beispiel wird mit `BEFORE` geprüft, ob sich der jeweilige Listeneintrag `eintrag` direkt vor einem Listeneintrag `eintrag` befindet. In diesem Fall wird der Text " (BEFORE eintrag)" angehängt.

### Beispiel 2

```
ELEMENT kapitel
IF BEFORE kapitel
  BEG="Ich befinde mich vor einem Kapitel"
ENDIF
ENDE
```

### Beispiel 3

```
ELEMENT kapitel
ATTLIST [typ="textbereich"]
IF BEFORE kapitel[typ="anhang"]
  BEG="Ich befinde mich vor dem Anhang"
ENDIF
ENDE
```

### Beispiel 4

```
ELEMENT fn
IF BEFORE fn
  END= "  "
ENDIF
ENDE
```



Dieses Beispiel prüft, ob die zu verarbeitende Fußnote (Element  $f_n$ ) sich direkt vor einer Fußnote befindet. In diesem Fall wird ein Leerzeichen zwischen den Fußnoten eingefügt.

### Siehe auch

AFTER, BEG, EMPTY, END, FIND, FIRST, IN, INX, LAST, SUB, TOPLEVEL, *Bedingungsausdruck*, *Bezeichner*, *Element*

## BEG

Verfügbar als Anweisung (siehe **BEG**-Anweisung) und als Bedingung (siehe **BEG**-Bedingung).

### BEG-Anweisung

Definiert den Ersetzungstext für den Starttag. Bei Mehrfachdefinitionen werden diese in Reihenfolge der Ausführung im Skript umgesetzt.

Der Ersetzungstext kann durch eine beliebige Kombination von **Zeichenketten** und Makrofunktionen definiert werden, wobei diese mit dem "+"-Operator zu verbinden sind.

### Syntax

**BEG** = *Ausgabeeanweisung* {+ *Ausgabeeanweisung* }\*

*Ausgabeeanweisung* Eine **Element-Ausgabeeanweisung**. Anweisung, deren Ergebnis an dieser Position ausgegeben wird.

**+** Verkettungsoperator. Mit diesem Operator werden Texte oder **Element-Ausgabeeanweisungen** zusammengeführt. Die Ausgabe erfolgt in Reihenfolge der Verkettung von links nach rechts.

### Syntaxbeispiele

```
BEG='<p>Beispiel</p>'  
BEG='<p class="hinweis">Hinweis</p>'  
BEG='<p>Beispiel</p>'+CHR(13)+"<p>...</p>"  
BEG='<p>Beispiel:' +VALUE([nr])+"</p>"  
// typisches Elementumsetzung:  
BEG="<p> "  
END="</p> "
```

### Typ

**Anweisung**

## Beispiel 1

```
ELEMENT p
BEG="<div>"
END="</div>"
ENDE
```

Mit der Anweisung BEG wird in diesem Beispiel statt dem Starttag <p> ein <div> ausgegeben.

## Beispiel 2

```
ELEMENT kapitel
ATTLIST [id=" "]
BEG="<a name="+VALUE([id])+>"
ENDE
```

Mit der Anweisung BEG wird in diesem Beispiel das Element <a> mit dem Attribut name ausgegeben. Der Attributwert von name wird aus dem Attribute id des Elementes kapitel übernommen. Mit den Verkettungsoperatoren wird die Ausgabe zusammengestellt.

## Siehe auch

CHR, COPY, COUNT, CUT, DEL, END, ERR, FILE, IMPLIED, TOKEN, VALUE, *Element-Ausgabeeanweisung*, *Element-Konvertierungsregeln*, *Verzweigung*, *Zeichenkette*

## BEG-Bedingung

---

Prüft, ob gerade ein Starttag bearbeitet wird.

### Syntax

#### BEG

Die Bedingung BEG liefert `Wahr` bei der Bearbeitung eines Starttags. Bei der Bearbeitung eines Endtags wird `Falsch` zurückgegeben. Mit der Bedingung BEG (Abfrage) können Verzweigungen so gesteuert werden, so dass diese nur beim Auftreten eines Starttags ausgeführt werden.

### Hinweis

Da die Konvertierungsregeln für komplette Elemente definiert werden, werden alle Kontextabfragen sowohl für den Starttag als auch für den Endtag durchgeführt. Zur Laufzeit-Optimierung des Skriptes kann es erforderlich sein, diese Kontextabfragen jeweils nur für den Start- oder Endtag zuzulassen.

### Syntaxbeispiele

```
// Beispiel-Block:
IF BEG
    // Dieser Block wird nur fuer den Starttag
    // ausgefuehrt
    BEG="<p>"
    IF IN eintrag IN liste[typ=punkt]
        BEG="+ "
    ENDIF
    END="-:(" // Dieser Befehl wird nie ausgefuehrt!
ENDIF
```

### Typ

#### *Bedingung*

### Beispiel

Daten:

```
<kapitel id="TBB.4">
```

```
<titel>Berechnung</titel>
</kapitel>
```

### Skript:

```
ELEMENT titel
IF BEG
  BEG="<h1>"
  IF kapitel[id<>""]
    BEG='<a name="'+VALUE(kapitel[id])+'"></a>'
  ENDIF
ELSE
  END="</h1>"
ENDIF
ENDE
```

### Ergebnis:

```
<h1><a name="TBB.4"></a>Berechnung</h1>
```

Die Abfrage nach dem **Attribut** id wird in diesem Fall nur durchgeführt, wenn ein Starttag konvertiert wird. Im Ergebnis der Ausgabe ergeben sich keine Unterschiede, allerdings in der verbesserten Laufzeit des Programms.

### Siehe auch

**AFTER, BEFORE, EMPTY, END, FIND, FIRST, IMPLIED, IN, INX, LAST, SUB, TOPLEVEL, Bedingungsausdruck**



## CHR

Wandelt den angegebenen Zeichencode in das repräsentierende Zeichen um. Die Daten werden an der aktuellen Position eingefügt.

### Syntax

#### **CHR**(*Zeichencode*)

*Zeichencode* eine Zahl, die ein Zeichen im ASCII Zeichensatz darstellt bzw. ein beliebiges Byte (0-255).

### Hinweis

Bitte verwenden Sie Zeichencodes außerhalb des ASCII-Zeichenbereiches mit größtmöglicher Vorsicht!

### Typ

#### **Anweisung**

#### Syntaxbeispiele

```
BEG="<p>Hallo</p>" + CHR(13) + CHR(10)
```

```
BEG="<p>" + CHR(34) + "Hallo" + CHR(34) + "</p>"
```

#### Beispiel 1

```
BEG=CHR(13) + CHR(10)
```

Ausgabe eines Zeilenwechsels.

#### Beispiel 2

```
BEG=CHR(169)
```

Ausgabe des Copyrightzeichens ©.

### Siehe auch

**BEG**, **CHR**, **COPY**, **COUNT**, **CUT**, **DEL**, **END**, **ERR**, **FILE**, **IMPLIED**, **TOKEN**, **VALUE**, *Element-Ausgabeanweisung*, *Entitäten-Ausgabeanweisung*, *Zeichenkette*



## CONVERTDATA

---

Steuert die Konvertierung der Zeichendaten. Mit diesem Schalter lässt sich die Datenkonvertierung der Zeichendaten (**PCDATA**) einschränken. Dazu müssen im **Skript** die Inhaltsmodelle (**MODEL**) der Elemente definiert werden.

### Syntax

**CONVERTDATA** = {**ALL**|**ONLYDEFINED**}

ALL	Alle Zeichendaten werden ausgegeben. ( <b>Standard</b> )
ONLYDEFINED	Nur die Datenbereiche, die als PCDATA definiert sind, werden ausgegeben. Die Definition muss dazu in der Elementdefinition <b>ELEMENT</b> mit dem Befehl <b>MODEL</b> erfolgen. Alle Inhalte vom Typ DATA (entspricht #PCDATA oder #RCDATA) und MIXED (entspricht einem Inhaltsmodell, welches Elemente und #PCDATA enthalten kann) werden ausgegeben. Alle Datenbereiche anderer Modelle werden ausgelassen. Ist kein Datenmodell definiert, wird MIXED angenommen und die Inhalte ausgegeben.

### Syntaxbeispiele

```
CONVERTDATA=ALL
```

```
CONVERTDATA=ONLYDEFINED
```

### Typ

#### Anweisung

#### Beispiel 1

```
CONVERTDATA=ALL
```

Es werden alle in den Daten vorkommenden Zeichendaten ausgegeben.

#### Beispiel 2

```
CONVERTDATA=ONLYDEFINED
```



Es werden nur von den Elementen Zeichendaten ausgegeben, die gemäß **MODEL**-Definition PCDATA enthalten dürfen. Alle anderen Inhalte werden nicht ausgegeben!

#### Siehe auch

**CONVERTELEMENTS**, **CONVERTENTITIES**, *Skript*, *Skript-Einstellungen*

## CONVERTELEMENTS

---

Steuert die Konvertierung der Elemente. Mit diesem Schalter lässt sich die Elementkonvertierung auf die im **Skript** definierten Elemente (siehe **Element-Handler**) einschränken. In diesem Fall werden nicht definierte Elemente unverändert ausgegeben.

### Syntax

**CONVERTELEMENTS** = {**ALL**|**ONLYDEFINED**|**DROPUNDEFINED**}

ALL	Alle Elemente werden übersetzt, d.h., für jedes <b>Element</b> muss eine Ersetzungsregel existieren.
ONLYDEFINED	Nur die definierten Elemente werden übersetzt, alle nicht definierten Elemente werden unverändert ausgegeben. ( <b>Standard</b> )
DROPUNDEFINED	Die definierten Elemente werden übersetzt und alle nichtdefinierten Elemente werden ausgelassen.

### Syntaxbeispiele

```
CONVERTELEMENTS=ALL
```

```
CONVERTELEMENTS=ONLYDEFINED
```

```
CONVERTELEMENTS=DROPUNDEFINED
```

### Typ

**Anweisung**

### Beispiel 1

```
CONVERTELEMENTS=ALL
```

Es werden alle in den Daten vorkommenden Elemente entsprechend den Einstellungen in den **Element-Konvertierungsregeln** konvertiert.

### Beispiel 2

```
CONVERTELEMENTS=ONLYDEFINED
```

Es werden von den in den Daten vorkommenden Elementen nur diejenigen, die in den **Element-Konvertierungsregeln** definiert wurden, konvertiert. Alle anderen Elemente bleiben unverändert.



### Beispiel 3

CONVERTELEMENTS=DROPUNDEFINED

Es werden von den in den Daten vorkommenden Elementen nur diejenigen, die in den *Element-Konvertierungsregeln* definiert wurden, konvertiert. Alle anderen Elemente werden ausgelassen.

### Siehe auch

*Skript*, *Skript-Einstellungen*, CONVERTDATA, CONVERTENTITIES



## CONVERTENTITIES

---

Steuert die Konvertierung der Entitäten. Mit diesem Schalter lässt sich die Entitätenkonvertierung auf die im **Skript** definierten Entitäten (siehe **Entitäten-Handler**) einschränken. In diesem Fall werden nicht definierte Entitäten unverändert ausgegeben.

### Syntax

**CONVERTENTITIES = {ALL|ONLYDEFINED}**

ALL	Alle Entitäten werden übersetzt, d.h., für jede Entität muss eine Ersetzungsregel existieren.
ONLYDEFINED	Nur die definierten Entitäten werden übersetzt, alle nicht definierten Entitäten werden unverändert ausgegeben. ( <b>Standard</b> )

### Syntaxbeispiele

```
CONVERTENTITIES=ALL
```

```
CONVERTENTITIES=ONLYDEFINED
```

### Typ

**Anweisung**

### Beispiel 1

```
CONVERTENTITIES=ALL
```

Es werden alle in den Daten vorkommenden Entitäten entsprechend den Einstellungen in den **Entitäten-Konvertierungsregeln** konvertiert.

### Beispiel 2

```
CONVERTENTITIES=ONLYDEFINED
```

Es werden von den in den Daten vorkommenden Entitäten nur diejenigen, die in den **Entitäten-Konvertierungsregeln** definiert wurden, konvertiert. Alle anderen Entitäten bleiben unverändert.

### Siehe auch

**CONVERTDATA**, **CONVERTELEMENTS**, **Skript**, **Skript-Einstellungen**

## COPY

Sucht das erste Auftreten des angegebenen Elementes in der **Unterstruktur** des aktuellen Elementes oder im kompletten Dokument und gibt die Daten anhand der angegebenen Ersetzungsregeln zurück.

### Syntax 1

**COPY**(**Elementname**, Suchtyp, Ersetzungstyp  
{,Kontextname}?{,Trenntext}?)

### Syntax 2

**COPY**(**Elementname**{**Attributbedingung**}?{ Kontextbedingung}?,  
Suchtyp, Ersetzungstyp {,Kontextname}?{,Trenntext}?)

### Syntax 3

**COPY**(,Ersetzungstyp {,Kontextname}?{,Trenntext}?)

#### **Elementname**

**Bezeichner** für ein **Element**.

Ohne Angabe eines Elementnamens wird das aktuelle Element verwendet. Achtung, in diesem Fall ist die Verwendung eines Kontextnamens erforderlich, um eine Rekursion zu vermeiden!

#### **Attributbedingung**

[**Attributname** **Operator** **Zeichenkette**]  
**Bedingung**, die einen Wert eines **Attributs** abfragt. Syntax hierfür siehe **Attributbedingung**

#### **Kontextbedingung**

eine **IN**, **INX** oder deren Negation mit dem **NOT**-Präfix.

#### **Suchtyp**

Gibt an, ob ein **Unterelement**, alle **Unterelemente** oder alle betreffenden Elemente im Dokument gesucht werden sollen:

**ONE** Suche und Bearbeitung eines **Unterelementes** (erster Treffer),

**ALL** Suche und Bearbeitung aller **Unterelemente**,

	<b>DOC</b>	Suche und Bearbeitung aller Elemente im gesamten Dokument.
<i>Ersetzungstyp</i>		Gibt den Ersetzungstyp für die Daten an. Es stehen folgende Varianten zur Auswahl:
	<b>FULL</b>	Bearbeitet alle <b>Unterstrukturen</b> gemäß dem Skript.
	<b>ALTFULL</b>	Wie FULL, aber Entitäten werden alternativ umgesetzt.
	<b>ASCFULL</b>	Wie FULL, aber Entitäten werden nach ASCII umgesetzt.
	<b>DATA</b>	Setzt nur die Daten um. Die Elementregeln des angegebenen Elementes und aller Unterelemente werden ausgelassen.
	<b>ALT</b>	Wie DATA, aber Entitäten werden alternativ umgesetzt.
	<b>ASC</b>	Wie DATA, aber Entitäten werden nach ASCII umgesetzt.
	<b>DROP</b>	Alle <b>Unterelemente</b> und Daten werden ausgelassen.
<i>Kontextname</i>		Ein <b>Bezeichner</b> , der zur Identifizierung einer bestimmten Unterfunktion ( <b>COPY</b> oder <b>CUT</b> ) durch die Bedingung <b>SUB</b> verwendet wird. Die Bedingung prüft, ob der angegebene Kontextname mit dem Kontextnamen der aufrufenden Funktion übereinstimmt. Wenn in der aufrufenden Funktion kein Kontextbezeichner angegeben wurde, so wird der Kontextname mit dem <b>Elementnamen</b> , in dem sich die aufrufende Funktion befindet, verglichen.
<i>Trenntext</i>		Eine <b>Zeichenkette</b> , die als Abtrennung zwischen die einzelnen gefundenen Elemente eingefügt wird.

Der COPY/CUT-Befehl führt die Elementregeln des angegebenen Elementes bei den bei den Ersetzungstypen **DATA**, **ALT** und **ASC**

nicht aus. In allen anderen Fällen werden die Elementregeln des angegebenen Elementes ausgeführt.

## Syntaxbeispiele

```
BEG=COPY(eintrag,ALL,FULL)
BEG=COPY(eintrag[typ="alpha"],ALL,FULL)
BEG=COPY(eintrag[typ="alpha"] IN liste,ALL,FULL)
BEG=COPY(index NOTIN titel,ALL,ASC)
BEG=COPY(titel,ONE,FULL)
BEG='<h1 titel="'+COPY(,DATA)+'">'
BEG=COPY(index,ALL,DATA,index,"")
```

## Typ

### Anweisung

### Beispiel 1

Daten:

```
<dokument>
<titel>Vorwort<fn>Bitte beachten!</fn></titel>
<p>Das ist wichtig<fn>Wirklich</fn></p>
</dokument>
```

Skript:

```
ELEMENT dokument
BEG="<html><body>"
END="<hr>" + COPY(fn,ALL,FULL)
END="</body></html>"
ENDE

ELEMENT fn
IF SUB // durch COPY aufgerufen?
  BEG="<div>* "
  END="</div>"
ELSE
  BEG="* " // ohne COPY
  DAT=DROP
ENDIF
```

ENDE

ELEMENT titel

BEG="<h1>"

END="</h1>"

ENDE

ELEMENT p

BEG="<p>"

END="</p>"

ENDE

### Ergebnis:

```
<html><body>
<h1>Vorwort*</h1>
<p>Das ist wichtig*</p>
<hr>
<div>* Bitte beachten!</div>
<div>* Wirklich</div>
</body></html>
```

Dieses Beispiel kopiert alle Fußnoten (Elemente `fn`) an das Ende des Dokumentes.

### Beispiel 2

ELEMENT verweis

ATTLIST [refid=""]

BEG=COPY(kapitel[id=refid],DOC,FULL)

ENDE

Das Element `verweis` ruft das Element `kapitel` auf, dessen Attribut `id` mit dem Attribut `refid` des Verweises übereinstimmt (klassischer Querverweis).

### Siehe auch

BEG, CHR, COUNT, CUT, DEL, END, FILE, IMPLIED, TOKEN, VALUE, *Element-Konvertierungsregeln*, *Zeichenkette*



Benötigt werden ggfs.

ALTERNATE, ASCII

## COUNT

---

Zählt das Vorkommen eines Elementes bis zur aktuellen Position. Wenn kein Element angegeben wurde oder das angegebene Element das eigene Element (siehe **ELEMENT**) ist, wird das eigene Element gezählt. Ansonsten wird das angegebene Element im erweiterten Kontext gesucht. Ist kein Suchtyp angegeben, werden alle Vorkommen dieses Elementes auf der Ebene des gefundenen Elementes gezählt. Der Ergebniswert wird an der aktuellen Position eingefügt.

### Syntax

**COUNT**(**{Elementname}**?**{,Suchtyp}**?**{,Format}**?)

**Elementname** optionaler **Bezeichner** für ein **Element**. Wenn kein Element angegeben wurde oder das angegebene Element das eigene Element (siehe **ELEMENT**) ist, wird das eigene Element gezählt. Ansonsten wird das angegebene Element im erweiterten Kontext gesucht.

Vorgabe ist das aktuelle Element

Suchtyp

*Suchbereich:*

**LEVEL** Sucht und zählt die Elemente auf der Ebene des gefundenen Elementes bis zur Kontextposition des angegebenen Elementes.

**DOC** Sucht und zählt alle Elemente im Dokument bis zum angegebenen Element.

Vorgabe ist **LEVEL**.

*Format*

Art der Zählung:

**NUM** numerische Ausgabe  
(1, 2, 3, 4, ...) des  
Zählwertes,

**ALPHA** alphanumerische Ausgabe in  
Kleinbuchstaben

(a, b, c, d, ...) des Zählwertes,

**UPALPHA** alphanumerische Ausgabe in Großbuchstaben  
(A, B, C, D, ...) des Zählwertes,

**ROM** römische Ausgabe in Kleinbuchstaben  
(i, ii, iii, iv, ...) des Zählwertes,

**UPROM** römische Ausgabe in Großbuchstaben  
(I, II, III, IV, ...) des Zählwertes,

Vorgabe ist numerisch.

Das Ergebnis wird auf eine Größe von 32 Zeichen beschränkt. Größere Werte werden nicht dargestellt. Eine Fehlermeldung warnt in diesem Fall.

Alphanumerische Listen werden wie folgt gezählt:  
a-z, aa-zz, aaa-zzz, ...

Römische Zahlen über 1000 erhalten pro zusätzlichen Tausender ein M.

## Syntaxbeispiele

```
BEG=COUNT()           // aktuelles Element zaehlen
BEG=COUNT(,ROM)       // roemisch zaehlen
BEG=COUNT(,ALPHA)     // alphanumerisch zaehlen
BEG=COUNT(eintrag)    // Element eintrag zaehlen
BEG=COUNT(eintrag,ALPHA)
BEG=COUNT(eintrag,ROM)
BEG=COUNT(eintrag,LEVEL,ROM)
BEG=COUNT(fn,DOC)
BEG=COUNT(kapitel,DOC,ALPHA)
```

## Typ

### Anweisung

## Beispiel 1

### Daten:

```
<liste>
  <eintrag>Meer</eintrag>
  <eintrag>Wasser</eintrag>
  <eintrag>Fische</eintrag>
</liste>
```

### Skript:

```
ELEMENT eintrag
BEG="<p>"+COUNT(eintrag)+" "
END="</p>"
ENDE
```

### Ergebnis:

```
<p>1. Meer</p>
<p>2. Wasser</p>
<p>3. Fische</p>
```

In diesem Beispiel werden die Listenelemente eintrag innerhalb der Liste liste durchnummeriert.

## Beispiel 2

### Daten:

```
<liste typ="alpha">
  <eintrag>Meer</eintrag>
  <eintrag>Wasser</eintrag>
  <eintrag>Fische</eintrag>
</liste>
```

### Skript:

```
ELEMENT liste
ATTLIST [typ="num"]
ENDE

ELEMENT eintrag
BEG="<p>"
IF IN liste[typ="alpha"]
```

```
BEG=COUNT(eintrag,ALPHA)+") "
ENDIF
END="</p>"
ENDE
```

### Ergebnis:

```
<p>a) Meer</p>
<p>b) Wasser</p>
<p>c) Fische</p>
```

In diesem Beispiel werden die Listenelemente `eintrag` innerhalb der Liste `liste` durchnummeriert und die Zählung als Buchstaben (a, b, ...) ausgegeben, wenn die Liste vom Typ `alpha` ist.

### Siehe auch

**BEG**, **CHR**, **COPY**, **CUT**, **DEL**, **END**, **FILE**, **IMPLIED**, **TOKEN**, **VALUE**, *Element-Konvertierungsregeln*, *Zeichenkette*

## CUT

Sucht das erste Auftreten des angegebenen Elementes in der **Unterstruktur** des aktuellen Elementes und gibt die Daten anhand der angegebenen Ersetzungsregeln zurück. Die Elemente und deren Inhalte werden nach dem Kopieren vollständig gelöscht!

### Syntax 1

**CUT**(**Elementname**, Suchtyp, Ersetzungstyp  
{,Kontextname}?{,Trenntext}?)

### Syntax 2

**CUT**(**Elementname**{**Attributbedingung**}?{ Kontextbedingung}?,  
Suchtyp, Ersetzungstyp {,Kontextname}?{,Trenntext}?)

<b>Elementname</b>	<b>Bezeichner</b> für ein <b>Element</b> .
<b>Attributbedingung</b>	[ <b>Attributname</b> Operator <b>Zeichenkette</b> ] <b>Bedingung</b> , die einen Wert eines <b>Attributs</b> abfragt. Syntax hierfür siehe <b>Attributbedingung</b>
<b>Kontextbedingung</b>	eine <b>IN</b> , <b>INX</b> oder deren Negation mit dem <b>NOT</b> -Präfix.
<b>Suchtyp</b>	Gibt an, ob ein <b>Unterelement</b> , alle <b>Unterelemente</b> oder alle betreffenden Elemente im Dokument gesucht werden sollen:  <b>ONE</b> Suche und Bearbeitung eines <b>Unterelementes</b> (erster Treffer),  <b>ALL</b> Suche und Bearbeitung aller <b>Unterelemente</b> ,  <b>DOC</b> Suche und Bearbeitung aller Elemente im gesamten Dokument.
<b>Ersetzungstyp</b>	Gibt den Ersetzungstyp für die Daten an. Es stehen folgende Varianten zur Auswahl:  <b>FULL</b> Bearbeitet alle <b>Unterstrukturen</b> gemäß dem Skript.

**ALTFULL** Wie FULL, aber Entitäten werden alternativ umgesetzt.

**ASCFULL** Wie FULL, aber Entitäten werden nach ASCII umgesetzt.

**DATA** Setzt nur die Daten um. Die Elementregeln des angegebenen Elementes und aller Unterelemente werden ausgelassen.

**ALT** Wie DATA, aber Entitäten werden alternativ umgesetzt.

**ASC** Wie DATA, aber Entitäten werden nach ASCII umgesetzt.

**DROP** Alle **Unterelemente** und Daten werden ausgelassen.

Die Elemente und deren Inhalte werden nach dem Kopieren vollständig gelöscht!

*Kontextname*

Ein **Bezeichner**, der zur Identifizierung einer bestimmten Unterfunktion (**COPY** oder **CUT**) durch die Bedingung **SUB** verwendet wird. Die Bedingung prüft, ob der angegebene Kontextname mit dem Kontextnamen der aufrufenden Funktion übereinstimmt. Wenn in der aufrufenden Funktion kein Kontextbezeichner angegeben wurde, so wird der Kontextname mit dem **Elementname**, in dem sich die aufrufende Funktion befindet, verglichen.

*Trenntext*

Eine **Zeichenkette**, die als Abtrennung zwischen die einzelnen gefundenen Elemente eingefügt wird.

Der COPY/CUT-Befehl führt die Elementregeln des angegebenen Elementes bei den Ersetzungstypen **DATA**, **ALT** und **ASC** nicht aus.

Im Gegensatz zum COPY-Befehl werden die Daten aber aus der Quelle ausgeschnitten und sind für folgende Prozesse nicht mehr verfügbar.

## Syntaxbeispiele

```
BEG=CUT( fn,ALL,FULL)
BEG=CUT( fn,ALL,FULL,"Fussnote" )
BEG=CUT( fn,DOC,FULL)
BEG=CUT( fn,DOC,ASC)
BEG=CUT( fn,DOC,ASC,"Fussnote" )
```

## Typ

### Anweisung

## Beispiel

```
ELEMENT dokument
// ...
BEG='<meta name="keywords" content="'
BEG=CUT( index,ALL,FULL)
BEG=' ">'
// ...
ENDE
```

Das Beispiel kopiert alle Stichworte (Elemente `index`) in die Metainformation, wobei diese Elemente aus den Daten "herausgeschnitten" werden.

## Siehe auch

**Zeichenkette**, **BEG**, **CHR**, **COPY**, **COUNT**, **DEL**, **END**, **FILE**, **IMPLIED**, **TOKEN**, **VALUE**, *Element-Konvertierungsregeln*

## DAT

Steuert die Art der Datenkonvertierung für den Inhalt des betreffenden **Element**s und aller seine **Unterelemente**.

### Syntax

**DAT** = *Ersetzungstyp*

#### *Ersetzungstyp*

Gibt den Ersetzungstyp für die Daten an. Es stehen folgende Varianten zur Auswahl:

- FULL**     Bearbeitet alle **Unterstrukturen** gemäß dem Skript.
- DATA**     Setzt nur die Daten um, Elementregeln werden ausgelassen.
- ALTFULL**     Wie FULL, aber Entitäten werden alternativ umgesetzt.
- ALT**     Wie DATA, aber Entitäten werden alternativ umgesetzt.
- ASCFULL**     Wie FULL, aber Entitäten werden nach ASCII umgesetzt.
- ASC**     Wie DATA, aber Entitäten werden nach ASCII umgesetzt,
- DROP**     Alle **Unterelemente** und Daten werden ausgelassen.

Wenn ein **Element** als Auslassung definiert wird, so wird bei der sequentiellen Konvertierung des Dokumentes dieses **Element** ausgelassen. Alle Funktionen, die als Unterfunktion Elemente aufrufen, können trotzdem diese Daten lesen und bearbeiten. Das trifft auch für die Funktionen ALTONE, ALTALL, ASCONE, ASCALL, COPY und CUT zu.

### Syntaxbeispiele

```
// Beispiel-Skript:  
ELEMENT eindex  
DAT=DROP  
ENDE
```



```
// BeispielSkript:  
IF IN eintrag  
    DAT=DROP // Datenauslassen  
ENDIF
```

## Typ

### Anweisung

#### Beispiel 1

Daten:

```
<p>Ein Text<fn>mit Fu&uuml;note</fn> und folgender  
Text</p>
```

Skript:

```
ELEMENT fn  
DAT=DROP  
ENDE  
  
ELEMENT p  
BEG="<div>"  
BEG="</div>"  
ENDE
```

Ausgabe:

```
<div>Ein Text und folgender Text</div>
```

Alle Daten im Element `fn` werden ausgelassen.

#### Beispiel 2

Daten:

```
<dokument>  
<titel>Eine &Uuml;berschrift<fn>mit  
Fu&uuml;note</fn></titel>  
<p>Ein Text<fn>mit Fu&uuml;note</fn> und folgender  
Text</p>  
</dokument>
```

Skript:

```
ELEMENT fn
```

```
IF IN titel
  DAT=DROP
  BEG=" * "
ELSE
  BEG="<span> "
  END="</span> "
ENDIF
ENDE

ELEMENT titel
BEG="<h1> "
BEG="</h1> "
ENDE

ELEMENT p
BEG="<div> "
BEG="</div> "
ENDE

ENTITY Uuml="Ü"
```

### Ausgabe:

```
<h1>Eine Überschrift*</titel>
<div>Ein Text<span>mit Fu&uuml;note</span> und folgender
Text</div>
```

Im Kontext `titel` werden alle Daten des Elementes `fn` ausgelassen. Stattdessen wird ein `*` ausgegeben. In allen anderen Kontexten werden die Elemente `fn` konvertiert.

### Siehe auch

[BEG](#), [CHR](#), [COPY](#), [COUNT](#), [DEL](#), [END](#), [FILE](#), [TOKEN](#), [VALUE](#), [Element-Konvertierungsregeln](#), [Zeichenkette](#)

## DEL

---

Sucht das erste Auftreten des angegebenen Elementes in der **Unterstruktur** des aktuellen Elementes und entfernt die Daten. An der aktuellen Position werden keine Daten eingefügt.

### Syntax 1

**DEL**(**Elementname**, *Suchtyp*, *Löschtyp*)

### Syntax 2

**DEL**(**Elementname**{**Attributbedingung**}, *Suchtyp*, *Löschtyp*)

### Syntax 3

**DEL**(**Elementname**{**Attributbedingung**}?{ *Kontextbedingung*}?,  
*Suchtyp*, *Löschtyp*)

<b>Elementname</b>	<b>Bezeichner</b> für ein <b>Element</b> .
<b>Attributbedingung</b>	[ <b>Attributname</b> <b>Operator</b> <b>Zeichenkette</b> ] <b>Bedingung</b> , die einen Wert eines <b>Attributs</b> abfragt. Syntax hierfür siehe <b>Attributbedingung</b>
<b>Kontextbedingung</b>	eine <b>IN</b> , <b>INX</b> oder deren Negation mit dem <b>NOT</b> -Präfix.
<b>Suchtyp</b>	Gibt an, ob ein <b>Unterelement</b> , alle <b>Unterelemente</b> oder alle betreffenden Elemente im Dokument gesucht werden sollen:  <b>ONE</b> Suche und Bearbeitung eines <b>Unterelementes</b> (erster Treffer),  <b>ALL</b> Suche und Bearbeitung aller <b>Unterelemente</b> ,  <b>DOC</b> Suche und Bearbeitung aller Elemente im gesamten Dokument.
<b>Löschtyp</b>	Gibt den Löschtyp für die Daten an. Es stehen folgende Varianten zur Auswahl:

<b>FULL</b>	Löscht alle Daten und <b>Unterstrukturen</b> .
<b>DATA</b>	Löscht nur die Daten, Strukturen bleiben erhalten.

## Syntaxbeispiele

```
BEG=DEL(index,DOC,FULL)
BEG=DEL(index,DOC,DATA)
END=DEL(eintrag[typ="alpha"] IN liste,DOC,FULL)
```

## Typ

### Anweisung

### Beispiel

```
ELEMENT dokument
// ...
BEG=DEL(index,ALL,FULL)
// ...
ENDE
```

Das Beispiel entfernt alle Stichworte (Elemente `index`) aus dem Dokument. Bitte beachten Sie, dass bei diesem Ausgabebefehl keine Ausgabe erfolgt. Weiterhin sind diese Elemente auch für weitere Kontextanfragen nicht mehr verfügbar!

## Siehe auch

**BEG**, **CHR**, **COPY**, **COUNT**, **CUT**, **END**, **FILE**, **IMPLIED**, **TOKEN**, **VALUE**, *Element-Konvertierungsregeln*, *Zeichenkette*

## ELEMENT

---

Definiert den Aufbau und die Konvertierung des angegebenen Elementes.

### Syntax

**ELEMENT** *Elementname*

{**MODEL**}?

{**ATTLIST**}\*

{*Element-Konvertierungsregeln*}\*

**ENDE**

*Elementname*                      *Bezeichner* für ein *Element*.

**MODEL**                              definiert die Art des Inhaltsmodells mit der MODEL-Anweisung.

**ATTLIST**                            definiert die Attribute und ihren Vorgabewerten mit der ATTLIST-Anweisung.

*Element-Konvertierungsregeln* Alle für dieses *Element* verwendeten Konvertierungsregeln. Diese können aus einer beliebigen Zusammenstellung von folgenden Komponenten bestehen:

Verzweigung    Bedingte Verzweigungen mit IF, ELSE, ELSEIF und ENDIF. Diese Verzweigungen können beliebig tief verschachtelt werden.

Ausgabefunktion Mit den Ausgabefunktionen BEG (Ausgabe) und END (Ausgabe) werden für den Start und Endtag die auszugebenden Texte definiert.

Fehlermeldung Fehlermeldungen, die mit der ERR-Anweisung auf der Konsole ausgegeben werden sollen.

### Beispiel 1

**ELEMENT** p

BEG="<div>"

END="</div>"

## ENDE

Definition der Konvertierungsregeln für das Datenelement `p`. Das Element wird mit dem Inhaltsmodell `MIXED` angenommen, da kein Datenmodell mit `MODEL` definiert wurde. Der Parser ruft bei jedem Auftreten des Elementes `p` dieses Programm (Handle) auf. Im Beispiel werden also die `p`-Elemente zu `div`-Elementen konvertiert.

## Beispiel 2

```
ELEMENT bild
MODEL=EMPTY
BEG="<img>"
END="</img>"
ENDE
```

Definition der Konvertierungsregeln für das Datenelement `bild`. Das Element wird mit dem Inhaltsmodell `EMPTY` definiert, d.h., in den Daten existiert kein Endtag für dieses Element. Der Parser ruft bei jedem Auftreten des Elementes `bild` dieses Programm (Handle) auf. Im Beispiel werden also die `bild`-Elemente zu `img`-Elementen konvertiert.

## Beispiel 3

```
ELEMENT bild
MODEL=EMPTY
ATTLIST [datei=""]
BEG="<img"
IF [datei<>""]
    BEG=' src="'+VALUE([datei])+"' '
ELSE
    ERR="Dieses Bild enthält keine Dateiangabe!"
ENDIF
BEG=">"
END="</img>"
ENDE
```

Zusätzlich zum Beispiel 2 wird das Attribut `datei` definiert. Der Wert des Attributes `datei` wird als Quelle für das Element `img` in das Attribut `src` eingetragen.



## Siehe auch

*Skript*, *Element-Handler*



## ELSE

---

Alternativer Zweig in einer *Verzweigung*.

Dieser Zweig wird dann ausgeführt, wenn alle vorherigen Bedingungen (*IF* und *ELSEIF*) falsch waren.

### Syntax

```
IF Bedingungsausdruck  
  Element-Konvertierungsregeln  
{ELSEIF Bedingungsausdruck  
  Element-Konvertierungsregeln}*  
{ELSE  
  Element-Konvertierungsregeln}?  
ENDIF
```

### Beschreibung

Siehe *Verzweigung*.

### Siehe auch

*IF*, *ELSEIF*, *ENDIF*, *Bedingung*, *Bedingungsausdruck*, *Element-Konvertierungsregeln*, *Verzweigung*

## ELSEIF

---

Alternativer Zweig in einer **Verzweigung**. Der alternative Zweig wird dann geprüft, wenn der die primäre Bedingung (**IF**) falsch war.

Es können mehrere alternative Zweige (ELSEIF) innerhalb einer Verzweigung existieren.

Wenn die angegebene Bedingung wahr ist, wird der zugehörige Zweig ausgeführt.

### Syntax

```
IF Bedingungsausdruck  
  Element-Konvertierungsregeln  
{ELSEIF Bedingungsausdruck  
  Element-Konvertierungsregeln}*  
{ELSE  
  Element-Konvertierungsregeln?  
ENDIF
```

### Beschreibung

Siehe **Verzweigung**.

### Siehe auch

**IF**, **ELSE**, **ENDIF**, *Bedingung*, *Bedingungsausdruck*, *Element-Konvertierungsregeln*, *Verzweigung*



## EMPTY

---

Prüft, ob das aktuelle **Element** leer ist.

### Syntax

#### EMPTY

### Hinweis

Das Element ist nicht leer, wenn es Unterelemente oder Zeichendaten enthält.

### Hinweis

Als Zeichendaten werden auch Whitespace (siehe **Leerraum**) gerechnet, wenn im Inhaltsmodell des aktuellen Elementes #PCDATA (siehe **PCDATA**) zugelassen ist. Mit der Befehl **MODEL** können Sie innerhalb des Skriptes das Inhaltsmodell des betreffenden Elementes definieren.

### Syntaxbeispiele

```
IF EMPTY  
IF NOTEMPTY
```

### Typ

**Bedingung**

### Beispiel

Daten:

```
<table>  
<row><entry>Zelle 1</entry><entry>Zelle 2</entry></row>  
<row><entry>Zelle 3</entry><entry></entry></row>  
</table>
```

Skript:

```
ELEMENT entry  
BEG="<td>"  
IF EMPTY  
  BEG="&nbsp;"
```



```
ENDIF
BEG="</td>"
ENDE

ELEMENT row
BEG="<tr>"
END="</tr>"
ENDE

ELEMENT table
BEG="<table>"
END="</table>"
ENDE
```

#### Ausgabe:

```
<table>
<tr><td>Zelle 1</td><td>Zelle 2</td></tr>
<tr><td>Zelle 3</td><td>&nbsp;</td></tr>
</table>
```

#### Skript:

In diesem Beispiel werden leere Tabellenzellen (Element `entry`) in der Ausgabe (Element `td`) mit einem festen Leerzeichen (`&nbsp;`) versehen (siehe 4. Zelle).

#### Siehe auch

AFTER, BEFORE, BEG, END, FIND, FIRST, IMPLIED, IN, INX, LAST, SUB, TOPLEVEL, *Bedingungsausdruck*

---

## END

---

Verfügbar als Anweisung (siehe **BEG**) und als Bedingung (siehe **BEG**).

---

## END-Anweisung

---

Als **Anweisung**:

Definiert den Ersetzungstext für den Endtag. Bei Mehrfachdefinitionen werden diese in Reihenfolge der Ausführung im Skript umgesetzt.

Der Ersetzungstext kann durch eine beliebige Kombination von **Zeichenketten** und Makrofunktionen definiert werden, wobei diese mit dem "+"-Operator zu verbinden sind.

### Syntax

**END** = *Ausgabeeanweisung* {+ *Ausgabeeanweisung*}\*

*Ausgabeeanweisung* Eine **Element-Ausgabeeanweisung**. Anweisung, deren Ergebnis an dieser Position ausgegeben wird.

**+** Verkettungsoperator. Mit diesem Operator werden Texte oder **Element-Ausgabeeanweisungen** zusammengeführt. Die Ausgabe erfolgt in Reihenfolge der Verkettung von links nach rechts.

### Syntaxbeispiele

```
END='<p>Beispiel</p>'  
END='<p class="hinweis">Hinweis</p>'  
END='<p>Beispiel</p>'+CHR(13)+"<p>...</p>"  
END='<p>Beispiel:' +VALUE([nr])+"</p>"  
// typisches Elementumsetzung:  
BEG="<p> "  
END="</p> "
```

### Typ

**Anweisung**

## Beispiel

```
ELEMENT p  
BEG="<div>"  
END="</div>"  
ENDE
```

Mit der Anweisung END wird in diesem Beispiel statt dem Endtag </p> ein </div> ausgegeben.

## Siehe auch

BEG, CHR, COPY, COUNT, CUT, DEL, ERR, FILE, IMPLIED, TOKEN, VALUE, *Element-Ausgabeeanweisung*, *Element-Konvertierungsregeln*, *Verzweigung*, *Zeichenkette*

## END-Bedingung

---

Prüft, ob gerade ein Endtag bearbeitet wird.

### Syntax

#### END

Die Bedingung END liefert *Wahr* bei der Bearbeitung eines Endtags. Bei der Bearbeitung eines Starttags wird *Falsch* zurückgegeben. Mit der Bedingung END (Abfrage) können Verzweigungen so gesteuert werden, so dass diese nur beim Auftreten eines Endtags ausgeführt werden.

### Hinweis

Da die Konvertierungsregeln für komplette Elemente definiert werden, werden alle Kontextabfragen sowohl für den Starttag als auch für den Endtag durchgeführt. Zur Laufzeit-Optimierung des Skriptes kann es erforderlich sein, diese Kontextabfragen jeweils nur für den Start- oder Endtag zuzulassen.

### Syntaxbeispiele

```
// Beispiel-Block:
IF END
    // Dieser Block wird nur fuer den Endttag
    // ausgefuehrt
    END="</p>"
    IF IN eintrag LAST
        END="<hr>"
    ENDIF
    BEG="-:(" // Dieser Befehl wird nie ausgefuehrt!
ENDIF
```

### Typ

#### *Bedingung*

### Beispiel

Daten:

```
<kapitel id="TBB.4"><titel>Berechnung</titel>
```

**Skript:**

```
ELEMENT titel
  IF END
    END="</h1>"
    ERR="Ende des Titels"
  ELSE
    BEG="<h1>"
    IF kapitel[id<>""]
      BEG='<a name="'+VALUE(kapitel[id])+'"></a>'
    ENDIF
  ENDIF
ENDE
```

**Ergebnis:**

```
<h1><a name="TBB.4"></a>Berechnung</h1>
```

Die Abfrage nach dem **Attribut** `id` wird in diesem Fall nur durchgeführt, wenn ein Starttag konvertiert wird. Im Ergebnis der Ausgabe ergeben sich keine Unterschiede, allerdings in der verbesserten Laufzeit des Programms. Zusätzlich wird beim Erreichen des Endtags eine Benutzerfehlermeldung ausgegeben.

**Siehe auch**

**AFTER, BEFORE, BEG, EMPTY, FIND, FIRST, IMPLIED, IN, INX, LAST, SUB, TOPLEVEL, *Bedingungsausdruck***

## ENDE

---

Ende einer Elementdefinition (**ELEMENT**).

### Syntax

**ELEMENT** *Elementname*  
{**MODEL**}?  
{**ATTLIST**}?  
{*Element-Konvertierungsregeln*}\*

## ENDE

### Beschreibung

Siehe **ELEMENT**.

### Siehe auch

**ELEMENT**, *Skript*, *Element-Handler*



## ENDIF

---

Ende der *Verzweigung*.

### Syntax

```
IF Bedingungsausdruck  
  Element-Konvertierungsregeln  
{ELSEIF Bedingungsausdruck  
  Element-Konvertierungsregeln}*  
{ELSE  
  Element-Konvertierungsregeln}?
```

## ENDIF

### Beschreibung

Siehe *Verzweigung*.

### Siehe auch

IF, ELSE, ELSEIF, *Bedingung*, *Bedingungsausdruck*, *Element-Konvertierungsregeln*, *Verzweigung*

## ENTITY

---

Definiert die Entitäten-Ersetzung.

### Syntax 1

**ENTITY** *Name* = *Ausgabeanweisung* {+ *Ausgabeanweisung* }\*  
{ *Alternativ-Ausgabe*? } { *Ascii-Ausgabe*? }

### Syntax 2

**ENTITY** #*Num* = *Ausgabeanweisung* {+ *Ausgabeanweisung* }\*  
{ *Alternativ-Ausgabe*? } { *Ascii-Ausgabe*? }

### Syntax 3

**ENTITY** #*xHex* = *Ausgabeanweisung* {+ *Ausgabeanweisung* }\*  
{ *Alternativ-Ausgabe*? } { *Ascii-Ausgabe*? }

### Syntax 3 (nur SGML)

**ENTITY** #*Funktion* = *Ausgabeanweisung* {+ *Ausgabeanweisung* }\*  
{ *Alternativ-Ausgabe*? } { *Ascii-Ausgabe*? }

*Name* gültiger XML-/SGML-Bezeichner für eine Entität. Das Entitäten-Startzeichen (reference open) "&" und das Entitäten-Endezeichen (reference close) ";" sind wegzulassen.

*Num* Dezimaler Wert eines Zeichen. Folgende Zeichen sind zulässig:

0123456789

Der Wert muss größer als 0 sein.

Der Wert darf 65535 nicht überschreiten.

*Hex* Hexadezimaler Wert eines Zeichen. Folgende Zeichen sind zulässig:

0123456789ABCDEF

Der Wert muss größer als 0 sein. Die Groß-/Kleinschreibung wird ignoriert.

	Der Wert muss größer als 0 sein.
	Der Wert darf FFFF nicht überschreiten.
<i>Funktion</i>	gültiger XML-/SGML-Bezeichner für ein Funktionszeichenreferenz. Achtung! Es dürfen nur die folgenden vordefinierte Bezeichner verwendet werden:  RE        13  RS        10  TAB       9  SPACE    31  Die Funktionszeichen werden als „numerische“ Werte gewertet. Es darf deshalb nur eine Definition eines Zeichen im Skript geben (z.B. entweder #9 oder #TAB, aber nie gleichzeitig).
	Das Entitäten-Startzeichen (reference open) "&" und das Entitäten-Endezeichen (reference close) ";" sind wegzulassen.
<i>Ausgabeeanweisung</i>	Eine <b>Entitäten-Ausgabeeanweisung</b> . Anweisung, deren Ergebnis an dieser Position ausgegeben wird.
<b>+</b>	Verkettungsoperator. Mit diesem Operator werden Texte oder <b>Entitäten-Ausgabeeanweisungen</b> zusammengeführt. Die Ausgabe erfolgt in Reihenfolge der Verkettung von links nach rechts.
<i>Alternativ-Ausgabe</i>	Definiert eine alternative Entitätenkonvertierung mit dem Befehl <b>ALTERNATE</b> . Die alternative Konvertierung wird mit dem Befehl <b>COPY</b> und dem Ersetzungstyp <b>ALT</b> aufgerufen.
<i>Ascii-Ausgabe</i>	Definiert eine alternative ASCII-Entitätenkonvertierung mit dem Befehl <b>ASCII</b> . Die alternative ASCII-Konvertierung wird mit dem Befehl <b>COPY</b> und dem Ersetzungstyp <b>ASC</b> aufgerufen.

## Hinweis

Rekursionsschutz! Bei Verwendung von **VALUE** innerhalb einer **Entitäten-Ausgabeanweisung** werden nur Textbestandteile (CDATA) des betreffenden **Attributwerts** zurückgegeben und wiederum enthaltene Entitäten ausgelassen!

## Syntaxbeispiele

```
ENTITY auml="&auml;" ALTERNATE="ae"  
ENTITY auml="&uuml;" ALTERNATE="ue" ASCII="ü"  
ENTITY #0214="&Ouml;"  
ENTITY #x00DC="&Uuml;"  
ENTITY #TAB=" " // Tabulator
```

## TYP

### Anweisung

#### Beispiel 1

```
ENTITY auml="ä"  
ENTITY Auml="Ä"  
ENTITY ouml="ö"  
ENTITY Ouml="Ö"  
ENTITY uuml="ü"  
ENTITY Uuml="Ü"  
ENTITY szlig="ß"
```

In diesem Beispiel werden die deutschen Umlaute und das "ß"-Zeichen aus den ISO-Entitäten in ANSI-Zeichen konvertiert.

#### Beispiel 2

```
ENTITY auml="&auml;" ALTERNATE="ae" ASCII="ä"  
ENTITY Auml="&Auml;" ALTERNATE="Ae" ASCII="Ä"  
ENTITY ouml="&ouml;" ALTERNATE="oe" ASCII="ö"  
ENTITY Ouml="&Ouml;" ALTERNATE="Oe" ASCII="Ö"  
ENTITY uuml="&uuml;" ALTERNATE="ue" ASCII="ü"  
ENTITY Uuml="&Uuml;" ALTERNATE="Ue" ASCII="Ü"  
ENTITY szlig="&szlig;" ALTERNATE="sz" ASCII="ß"
```

In diesem Beispiel werden die deutschen Umlaute und das "ß"-Zeichen in der Standardkonvertierung 1:1 (ebenfalls als Entitäten) ausgegeben. Alle Datenbereiche, die mit dem DAT-Befehl DAT=ALT definiert sind, werden mit den Ersetzungszeichen von ALTERNATE konvertiert. Alle Datenbereiche, die mit dem DAT-Befehl DAT=ASC definiert sind, werden mit den Ersetzungszeichen von ASCII konvertiert.

### Beispiel 3

**ENTITY** #228=" &auml ; "

**ENTITY** #xC4=" &Auml ; "

**ENTITY** #TAB=" " "

In diesem Beispiel wird der numerische Zeichenverweis 228 (Angabe dezimal) in die HTML-Entität &auml ; konvertiert, der numerische Zeichenverweis xC4 (Angabe hexadezimal) in die HTML-Entität &Auml ;. Der Funktionszeichen #TAB wird als Leerzeichen gewertet. Es werden alle numerischen Zeichenverweise mit dem Wert 9 (Tabulator, durch #TAB definiert) ebenfalls in Leerzeichen konvertiert.

### Siehe auch

**ALTERNATE**, **ASCII**, *Skript*

## ERR

Definiert den Text einer Benutzer-Fehlermeldung. Bei Mehrfachdefinitionen werden diese in Reihenfolge der Ausführung im Skript ausgegeben. Die Ausgabe des Textes erfolgt in der Standardausgabe (Konsole).

### Syntax

**ERR** = Meldung {+ Meldung}\*

**Meldung** Eine **Zeichenkette**, die an die Konsole ausgegeben wird.

**+** Verkettungsoperator. Mit diesem Operator werden Texte zusammengeführt. Die Ausgabe erfolgt in Reihenfolge der Verkettung von links nach rechts.

### Hinweis

Zusätzlich zur Ausgabe des Textes wird die Positionsangabe der aktuellen Daten (Dateiname, Zeile und Spalte) ausgegeben.

### Syntaxbeispiele

```
ERR="Fehler"

// Beispiel-Skript:
IF [typ=""]
    ERR="Kein Typ definiert!"
ENDIF
```

### Typ

#### Anweisung

### Beispiel

```
<dokument>
<titel>Kapitel&uuml;berschrift<fn>Fu&uuml;note</fn></titel>
<p>Text</p>
<dokument>
```

**Skript:**

```
ELEMENT fn
IF IN titel
  ERR="Achtung, Fußnote in Überschrift gefunden!"
ENDIF
```

**Konsolenausgabe:**

```
WARNUNG (Skript): im Element fn
in Datei Muster.xml in Zeile=10, Zeichen=27.
Achtung, Fußnote in Überschrift gefunden!
```

Dieses Skript erzeugt bei allen Fußnotenelementen `fn`, die sich in Überschriften `titel` befinden, eine Fehlermeldung.

**Siehe auch**

**BEG**, **CHR**, **COPY**, **COUNT**, **CUT**, **DEL**, **END**, **FILE**, **TOKEN**, **VALUE**, *Element-Ausgabeeanweisung*, *Element-Konvertierungsregeln*, *Verzweigung*, *Zeichenkette*

## FILE

Ermittelt die Dateibezeichnung (File) einer externen NDATA-Entität (z.B. Grafik), die durch einen Attributwert referenziert wird. Der ermittelte Dateiname wird an der aktuellen Position eingefügt. Bei Angabe einer Extension im zweiten Parameter, wird diese Extension statt der Original-Dateinamenserweiterung zurückgegeben.

Mit diesem Befehl können auch beliebige andere externe Entitäten aufgelöst werden. Im Ergebnis wird SYSTEM-Identifikator der Entität zurückgegeben.

### Syntax

**FILE**(**[Attributname]**,**{Extension}?**)

**Attributname**                      **Bezeichner** für den Namen eines **Attributes**.

**Extension**                      optionale Dateinamenserweiterung, die statt der Original-Dateinamenserweiterung der Datei zurückgegeben werden soll. Die Extension muss als **Zeichenkette** angegeben werden! Bei Angabe einer leeren **Zeichenkette**, wird der Original-Dateinamenserweiterung ausgegeben.

### Syntaxbeispiele

```
BEG=''
BEG=''
```

### Typ

**Anweisung**

### Beispiel 1

Daten:

```
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE dokument PUBLIC "-//Seume//DTD Handbuch
V1.00//DE" [
<!ENTITY entity.001 SYSTEM "grafik.bmp" NDATA bmp>
]>
<dokument>
```

```
<bild entity="entity.001"/>
</dokument>
```

**Skript:**

```
ELEMENT bild
ATTLIST [entity=""]
BEG=''
ENDE
```

**Ergebnis:**

```

```

Mit dem Befehl FILE wird der Dateiname der Grafik aus der Entitätsdeklaration ermittelt und als Attribut `src` in das HTML-Bild `img` eingetragen.

**Beispiel 2****Daten:**

```
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE dokument PUBLIC "-//Seume//DTD Handbuch
V1.00//DE" [
<!ENTITY entity.001 SYSTEM "grafik.bmp" NDATA bmp>
]>
<dokument>
  <bild entity="entity.001"/>
</dokument>
```

**Skript:**

```
ELEMENT bild
ATTLIST [entity=""]
BEG=''
ENDE
```

**Ergebnis:**

```

```

Mit dem Befehl FILE wird der Dateiname der Grafik ermittelt und dessen Dateiendung auf `gif` geändert. Achtung: die Grafikdatei wird nicht umbenannt.



## Siehe auch

BEG, CHR, COPY, COUNT, CUT, DEL, END, IMPLIED, TOKEN, VALUE, *Element-Konvertierungsregeln*, *Zeichenkette*

## FIND

---

Prüft, ob in der untergeordneten Struktur des Elementes das angegebene **Element** vorhanden ist. Mit der Kontextbedingung kann zusätzlich ein vordefinierter Kontext-Fall als Bedingung gesetzt werden.

### Syntax 1

**FIND**(**Elementname**)

### Syntax 2

**FIND**(**Elementname**{**Attributbedingung**})

### Syntax 3

**FIND**(**Elementname**{**Attributbedingung**}?{**Kontextbedingung**}?)

**Elementname**            Bezeichner für ein **Element**.

**Attributbedingung**    [**Attributname** **Operator** **Zeichenkette**]  
**Bedingung**, die einen Wert eines **Attributs**  
abfragt. Syntax hierfür siehe **Attributbedingung**

**Kontextbedingung**    eine **IN**, **INX** oder deren Negation mit dem  
**NOT**-Präfix.

### Syntaxbeispiele

```
IF FIND(eintrag)
IF FIND(eintrag[typ="alpha"])
IF FIND(eintrag[typ="alpha"] IN liste)
IF FIND(eintrag[typ="alpha"] NOTIN vorwort)
IF FIND(eintrag IN liste)
IF FIND(eintrag INX kapitel)
IF FIND(fn NOTIN titel)
IF FIND(eintrag NOTINX fn)
IF NOTFIND(eintrag)
IF NOTFIND(eintrag[typ="alpha"])
IF NOTFIND(eintrag[typ="alpha"] IN liste)
```

## Typ

### *Bedingung*

## Beispiel

### Daten:

```
<dokument>
<p>Auto<fn>Erste Fu&uuml;note</fn></p>
<p>Fahrrad<fn>Zweite Fu&uuml;note</fn></p>
</dokument>
```

### Skript:

```
ELEMENT dokument
BEG="<html><body>"
IF FIND(fn)
    END="<hr><ul>" + COPY(fn,ALL,FULL) + "</ul>"
ENDIF
END="</body></html>"
ENDE

ELEMENT fn
IF SUB
    BEG="<li>"
    END="</li>"
ELSE
    DAT=DROP
ENDIF
ENDE

ELEMENT p
BEG="<p>"
END="</p>"
ENDE

ENTITY szlig="ß"
```

### Ergebnis:

```
<html><body>
```



```
<p>Auto</p>
<p>Fahrrad</p>
<hr><ul>
<li>Erste Funote</li>
<li>Zweite Funote</li>
</ul>
</body></html>
```

Dieses Beispiel wird mit FIND geprüft, ob Fußnoten  $f_n$  vorhanden sind. Wenn Fußnotenelemente  $f_n$  vorhanden sind, werden diese am Ende des Dokumentes als Listenelemente in eine neue Liste eingetragen. Werden keine Fußnoten gefunden, wird keine Liste erzeugt.

### Siehe auch

AFTER, BEFORE, BEG, EMPTY, END, FIRST, IMPLIED, IN, INX, LAST, SUB, TOPLEVEL, *Bedingungsausdruck*

## FIRST

Prüft, ob das aktuelle **Element** das erste innerhalb des übergeordneten Elementes ist.

### Syntax

#### FIRST

### Syntaxbeispiele

```
IF FIRST
IF IN eintrag FIRST
IF NOTFIRST
IF IN eintrag NOTFIRST
```

### Typ

**Bedingung**

### Beispiel

#### Daten:

```
<dokument>
<liste>
<eintrag>Elefanten</eintrag>
<eintrag>Tiger</eintrag>
<eintrag>Affen</eintrag>
</liste>
</dokument>
```

#### Skript:

```
ELEMENT dokument
BEG="<html><body>"
END="</body></html>"
ENDE

ELEMENT liste
BEG="<ul>"
END="</ul>"
ENDE
```

```
ELEMENT eintrag
BEG="<li>"
IF FIRST
    END=" (FIRST) "
ENDIF
IF NOTFIRST
    END=" (NOTFIRST) "
ENDIF
END="</li>"
ENDE
```

### Ergebnis:

```
<html><body>
<ul>
<li>Elefanten (FIRST)</li>
<li>Tiger (NOTFIRST)</li>
<li>Affen (NOTFIRST)</li>
</liste>
</ul>
</body></html>
```

Dieses Beispiel wird mit `FIRST` geprüft, ob der jeweilige Listeneintrag `eintrag` der erste Eintrag der Liste `liste` ist. In diesem Fall wird der Text " (FIRST)" angehängt.

### Siehe auch

**AFTER, BEFORE, BEG, EMPTY, END, FIND, IN, INX, LAST, SUB, TOPLEVEL, *Bedingungsausdruck***

---

## IF

---

Leitet eine neue **Verzweigung** ein.

Wenn der **Bedingungsausdruck** wahr ist, werden die **Element-Konvertierungsregeln** dieses Zweiges ausgeführt und die **Verzweigung** beendet. Wenn der **Bedingungsausdruck** falsch ist, werden die alternativen Zweige (**ELSEIF** und **ELSE**) geprüft bzw. ausgeführt.

### Syntax

```
IF Bedingungsausdruck  
    Element-Konvertierungsregeln  
{ELSEIF Bedingungsausdruck  
    Element-Konvertierungsregeln}*  
{ELSE  
    Element-Konvertierungsregeln}?  
ENDIF
```

### Beschreibung

Siehe **Verzweigung**.

### Siehe auch

**ELSE**, **ELSEIF**, **ENDIF**, **Bedingung**, **Bedingungsausdruck**, **Element-Konvertierungsregeln**, **Verzweigung**

## IMPLIED

---

Verfügbar als Anweisung (siehe **IMPLIED**) und als Bedingung (siehe **IMPLIED**).

### IMPLIED-Anweisung

---

Ausgabe eines impliziten „vererbten“ **Attributwertes**. Sucht das angegebene Attribut im aktuellen **Element** und falls es hier nicht belegt ist oder kein Vorgabewert dafür definiert wurde, in den übergeordneten Elementen.

#### Syntax 1

**IMPLIED**(**[Attributname]**)

#### Syntax 2

**IMPLIED**(**[Attributname]**, {*Operation*|*Ersetzungstyp*})

#### Syntax 3

**IMPLIED**(**Elementname****[Attributname]**)

#### Syntax 4

**IMPLIED**(**Elementname****[Attributname]**, {*Operation*|*Ersetzungstyp*})

**Elementname**      Optionaler **Bezeichner** für ein **Element**. Dieses **Element** kann in einem beliebigen Kontext zu dem aktuellen **Element** stehen. Es wird der vererbte Attributwert auf dieses angegebene Element errechnet.

**Attributname**      **Bezeichner** für den Namen eines **Attributes**.

**Operation**      Optionale **Zeichenkette** für eine Umrechnungsoperation und/oder Formatierung des Attributwertes. Diese Zeichenkette muss in Anführungszeichen ("..." oder '...') angegeben werden.

Folgende interne Syntax innerhalb der **Zeichenkette** wird verwendet:

$\{Faktor\}\{Einheit\}\{[:Offset]\}\{(Format)\}$ ?

*Faktor* Ein numerischer Wert, der als Korrekturfaktor für den Attributwert verwendet wird.

*Einheit* Angabe einer neuen Maßeinheit, in die der Attributwert umgerechnet wird. Folgende Maßeinheiten werden als Umrechnungseinheit unterstützt:

**pt** Punkt

**mm** Millimeter

**cm** Zentimeter

**in** Inch, Zoll

Die Einheit selbst wird im Ergebnis **nicht** ausgegeben!

Achtung: Eine Umrechnung erfolgt nur dann, wenn der Attributwert ebenfalls mit einer Maßeinheit versehen ist!

*Offset* Ein numerischer Wert, der als Korrekturoffset für den Attributwert verwendet wird. Folgende Werte sind möglich:

**+** numerischer Wert für einen positiven Offset

**–** numerischer Wert für einen negativen Offset.

Bitte achten Sie auf die Eingabe des Doppelpunktes am Beginn des Offsets!

*Format* Definition des Ausgabezahlenformates. Bitte stets die Klammern setzen, z.B. (**# . ##**). Folgende Platzhalterzeichen können verwendet werden:

**#** Platzhalter für eine Dezimalzahl



. Dezimalpunkt

Beispiele:

Beispiele	0	12	5467,872	0,6785
#	0	12	5468	1
###	0,00	12,00	5467,87	0,68
###	000	012	5468	001
(ohne)	0	12	5467,872	0,6785

Wenn kein Format definiert wurde, gelten folgende Voreinstellungen, wenn eines der Zielformate angegeben wurde:

**pt** # . #

**mm** # . ##

**cm** # . ###

**in** # . ####

**%** # . #

**%%** # . #

- (automatisch)

Wenn keine Operation angegeben wird, erfolgt auch keine Umrechnung und Formatierung!

Wenn kein Format angegeben wird, werden die Dezimalstellen automatisch erstellt (Ganzzahlen ohne Dezimalpunkt, ansonsten bis zu 8 Dezimalstellen).

### *Ersetzungstyp*

Gibt den Ersetzungstyp für die Daten an. Es stehen folgende Varianten zur Auswahl:

**DATA** Die enthaltenen Entitäten werden nach den definierten Ersetzungsregeln (siehe **ENTITY**) umgesetzt.

**ALT** Enthaltene Entitäten werden alternativ (siehe **ALTERNATE**) umgesetzt.

**ASC** Enthaltene Entitäten werden nach ASCII (siehe **ASCII**) umgesetzt.

Wenn kein Wert angegeben wird, wird der Ersetzungstyp **DATA** als Standard verwendet.

Wenn statt dem Ersetzungstyp eine *Operation* angegeben wird, werden die Daten ohne Entitätenersetzung konvertiert. Die *Operation* geht in der Regel von numerischen Daten aus!

## Syntaxbeispiele

```
BEG=IMPLIED([typ])
BEG=IMPLIED(abschnitt[typ])
BEG=IMPLIED([width], "(#.##)")
BEG=IMPLIED([width], "1.5:(#.##)")
BEG=IMPLIED([width], "1.5pt:+100(#.##)")
BEG=IMPLIED(entry[width], "(#.##)")
BEG=IMPLIED(entry[width], "1.5:(#.##)")
BEG=IMPLIED(entry[width], "1.5pt:+100(#.##)")
BEG=IMPLIED(abschnitt[kategorie], ASC)
BEG=IMPLIED(abschnitt[kategorie], ALT)
```

## Beispiel

Daten:

```
<kapitel ausrichtung="links">
<p>Text</p>
</kapitel>
```

Skript:

```
ELEMENT p
  BEG='<DIV CLASS="' + IMPLIED([ausrichtung]) + '" />'
  END="</DIV>"
ENDE
```

Ergebnis:

```
<DIV CLASS="links" />Text</DIV>
```

Mit der Attributabfrage (IMPLIED) wird der vererbte Wert des Attributes `ausrichtung` abgefragt und als HTML-Klasse ausgegeben.

**Siehe auch**

BEG, CHR, COPY, COUNT, CUT, DEL, END, FILE, IMPLIED, TOKEN, VALUE, *Element-Konvertierungsregeln*, *Zeichenkette*,

## IMPLIED-Bedingung

---

Abfrage eines vererbten Attributwertes.

Im Gegensatz zur **Attributbedingung**, die den Attributwert des aktuellen Elementes oder des angegebenen Elementes abfragt, kann mit IMPLIED der von einer übergeordneten Struktur auf das aktuelle Element vererbte Attributwert abgefragt werden.

Bei Verwendung als Bedingung (Syntax 1) wird der Wahrheitswert zurückgegeben.

Bei Verwendung als Anweisung (Syntax 2) wird der Attributwert zurückgegeben.

### Syntax 1

**IMPLIED**(**[Attributname** Operator Wert])

### Syntax 2

**IMPLIED**(**Elementname**[**Attributname** Operator Wert])

**Elementname**      Optionaler **Bezeichner** für ein **Element**. Dieses **Element** kann in einem beliebigen Kontext zu dem aktuellen **Element** stehen. Die Attributabfrage wird auf dieses Element angewendet. Es wird der vererbte Attributwert auf das angegeben Element errechnet.

**Attributname**      **Bezeichner** für den Namen eines **Attributes**.

**Operator**            Vergleichsoperator:

<	kleiner
>	größer
<=	kleiner gleich
>=	größer gleich
<>	ungleich (unabhängig der Groß- und Kleinschreibung)
=	gleich (unabhängig der Groß- und Kleinschreibung)



<b>==</b>	identisch (mit Beachtung der Groß- und Kleinschreibung)
<b>!=</b>	nicht identisch (mit Beachtung der Groß und Kleinschreibung)

Wert **Zeichenkette**, für den **Attributwert**.

## Syntaxbeispiele

```
IF IMPLIED([typ<>" "])
IF IMPLIED(abschnitt[typ=="vorwort"])
IF IMPLIED(abschnitt[typ!="vorwort"])
IF IMPLIED(abschnitt[typ<>"vorwort"])
```

## Typ

**Bedingung**

## Beispiel

Daten:

```
<eintrag ausrichtung="rechts">
  <p>100</p>
</eintrag>
```

Skript:

```
ELEMENT p
BEG=' <p'
IF IMPLIED([ausrichtung="rechts"])
  BEG=' class="rechts" '
ENDIF
BEG=">"
END=' </p> '
ENDE
```

Ausgabe:

```
<p class="rechts">100</p>
```

Diese Bedingung prüft, ob die Eigenschaft `ausrichtung` auf das Element `p` vererbt wurde und den Wert `rechts` besitzt. In diesem Fall wird in der Ausgabe das Attribut `class` mit dem Wert `rechts` erzeugt.



### Siehe auch

VALUE, *Attributbedingung*, *Attributname*, *Attributwert*

## IN

Prüft, ob das aktuelle **Element** ein direktes **Unterelement** eines der angegebenen Elemente ist.

Diese Abfrage liefert dann **Richtig**, wenn das aktuelle **Element** ein direktes **Unterelement** eines der angegebenen Elemente ist.

Durch Angabe einer **Attributbedingung** kann diese für das angegebene Element geprüft werden. Die Abfrage liefert dann **Richtig**, wenn das aktuelle Element ein direktes **Unterelement** des angegebenen Elementes ist und die **Attributbedingung** für das angegebene Element erfüllt wird.

### Syntax 1

**IN** {**Elementname**}{**Attributbedingung**}?

### Syntax 2

**IN**(**Elementname**){**Attributbedingung**}?)

**Elementname**            **Bezeichner** für ein **Element**.

**Attributbedingung**      **Bedingung**, die einen Wert eines **Attributs** abfragt. Syntax hierfür siehe **Attributbedingung**.

Diese Abfrage liefert dann **Richtig**, wenn das aktuelle **Element** ein direktes **Unterelement** des angegebenen Elementes ist.

Durch Angabe einer **Attributbedingung** kann diese für das angegebene Element geprüft werden. Die Abfrage liefert dann **Richtig**, wenn das aktuelle Element ein direktes **Unterelement** des angegebenen Elementes ist und die **Attributbedingung** für das angegebene Element erfüllt wird.

### Hinweis

Wird als Parameter einer Abfrage ein Element **ohne Klammern** angegeben und liefert diese Abfrage **Richtig**, dann wird dieses Element für die folgende Abfrage als das aktuelle Element be-

trachtet. Das Element des Parameters wird also zum aktuellen Element erklärt!

Wird als Parameter einer Abfrage ein Element **in Klammern** angegeben, bleibt das aktuelle Element unverändert.

### Syntaxbeispiele

```
IF IN kapitel
IF IN(kapitel)
IF IN eintrag IN liste
IF IN(eintrag) AFTER(titel)
IF AFTER titel IN eintrag
IF IN p NOTBEFORE liste
IF IN p NOTBEFORE(liste)
```

### Typ

#### *Bedingung*

### Beispiel 1

Daten:

```
<liste typ="alpha">
  <eintrag>Meer</eintrag>
  <eintrag>Wasser</eintrag>
  <eintrag>Fische</eintrag>
</liste>
```

Skript:

```
ELEMENT liste
  ATTLIST [typ="num"]
ENDE

ELEMENT eintrag
BEG="<p>"
IF IN liste[typ="alpha"]
  BEG=COUNT(eintrag,ALPHA)+") "
ENDIF
END="</p>"
ENDE
```

Ergebnis:

```
<p>a) Meer</p>
<p>b) Wasser</p>
<p>c) Fische</p>
```

Die Listenelemente `eintrag` werden innerhalb der Liste `liste` durchnummeriert und die Zählung als Buchstaben (a, b, ...) ausgegeben, wenn die Liste vom Typ `alpha` ist. Die Kontextabfrage `IN` wird zur Bestimmung des Listentyps verwendet.

## Beispiel 2

Daten:

```
<liste>
  <eintrag>
    <p>Wassergetier:</p>
    <liste typ="alpha">
      <eintrag>Fische</eintrag>
      <eintrag>Quallen</eintrag>
    </liste>
  </eintrag>
  <eintrag>
    <p>Landgetier:</p>
    <liste typ="alpha">
      <eintrag>Pferde</eintrag>
      <eintrag>Hunde</eintrag>
    </liste>
  </eintrag>
</liste>
```

Skript:

```
ELEMENT liste
  ATTLIST [ typ="num" ]
ENDE

ELEMENT p
  BEG="<p>"
  BEG="</p>"
ENDE
```

```
ELEMENT eintrag
BEG="<p>"
IF IN liste[typ="alpha"]
    BEG=COUNT(eintrag,ALPHA)+") "
ELSE
    BEG=COUNT(eintrag)+". "
ENDIF
END="</p>"
ENDE
```

### Ergebnis:

```
<p>1. Wassergetier:</p>
<p>a) Fische</p>
<p>b) Quallen</p>
<p>c) Fische</p>
<p>2. Landgetier:</p>
<p>a) Pferde</p>
<p>b) Hunde</p>
```

Die Listenelemente `eintrag` werden innerhalb der Liste `liste` durchnummeriert und die Zählung als Buchstaben (a, b, ...) für die Liste vom Typ `alpha` und die Zählung mit Ziffern (1, 2, ...) für die Liste vom Typ `num` ausgegeben. Die Kontextabfrage `IN` muss hier verwendet werden, um sicherzustellen, dass bei verschachtelten Listen der Typ der Liste jeweils korrekt bestimmt wird.

### Siehe auch

**AFTER**, **BEFORE**, **BEG**, **EMPTY**, **END**, **FIND**, **FIRST**, **INX**, **LAST**, **SUB**, **TOPLEVEL**, *Bedingungsausdruck*

## INX

---

Prüft, ob das aktuelle **Element** ein beliebiges **Unterelement** des angegebenen Elementes ist.

Diese Abfrage liefert dann **Richtig**, wenn sich das aktuelle **Element** innerhalb der **Unterstruktur** des angegebenen Elementes befindet.

Durch Angabe einer **Attributbedingung** kann diese für das angegebene Element geprüft werden. Die Abfrage liefert dann **Richtig**, wenn sich das aktuelle Element in der **Unterstruktur** des angegebenen Elementes befindet und die **Attributbedingung** für das angegebene Element erfüllt wird.

### Syntax 1

**INX** {**Elementname**}{**Attributbedingung**}?

### Syntax 2

**INX**(({**Elementname**){**Attributbedingung**}?)

**Elementname**            **Bezeichner** für ein **Element**.

**Attributbedingung**    **Bedingung**, die einen Wert eines **Attributs** abfragt. Syntax hierfür siehe **Attributbedingung**.

Diese Abfrage liefert dann **Richtig**, wenn sich das aktuelle **Element** innerhalb der **Unterstruktur** des angegebenen Elementes befindet.

Durch Angabe einer **Attributbedingung** kann diese für das angegebene Element geprüft werden. Die Abfrage liefert dann **Richtig**, wenn sich das aktuelle **Element** innerhalb der **Unterstruktur** des angegebenen Elementes befindet und die **Attributbedingung** für das angegebene Element erfüllt wird.

### Hinweis

Wird als Parameter einer Abfrage ein Element **ohne Klammern** angegeben und liefert diese Abfrage **Richtig**, dann wird dieses Element für die folgende Abfrage als das aktuelle Element be-

trachtet. Das Element des Parameters wird also zum aktuellen Element erklärt!

Wird als Parameter einer Abfrage ein Element **in Klammern** angegeben, bleibt das aktuelle Element unverändert.

### Syntaxbeispiele

```
IF INX kapitel
IF INX(kapitel)
IF INX liste
IF INX p NOTBEFORE liste
IF INX p NOTBEFORE(liste)
```

### Typ

#### Bedingung

### Beispiel

Daten:

```
<table>
<row><entry>Zelle 1</entry><entry>
<liste>
<eintrag>Maus</eintrag>
<eintrag>Hase</eintrag>
</liste>
</entry></row>
<row><entry>Zelle 3</entry><entry></entry></row>
</table>
<liste>
<eintrag>Stein</eintrag>
<eintrag>Haus</eintrag>
</liste>
```

Skript:

```
ELEMENT entry
BEG="<td> "
BEG="</td> "
ENDE
```

```
ELEMENT row
BEG="<tr>"
END="</tr>"
ENDE

ELEMENT table
BEG="<table>"
END="</table>"
ENDE

ELEMENT liste
BEG="<ul>"
IF INX table
    BEG=' class="tabellenliste" '
ENDIF
END="</ul>"
ENDE

ELEMENT eintrag
BEG="<li>"
END="</li>"
ENDE
```

### Ausgabe:

```
<table>
<tr><td>Zelle 1</td><td>
<ul class="tabellenliste">
<li>Maus</li>
<li>Hase</li>
</ul></td></tr>
<tr><td>Zelle 3</td><td>&nbsp;</td></tr>
</table>
<ul>
<li>Stein</li>
<li>Haus</li>
</ul>
```

**Skript:**

In diesem Beispiel wird die Liste innerhalb der Tabelle zusätzlich mit dem Attribut `class` und dem Wert `tabellenliste` versehen. Die Liste außerhalb der Tabelle erhält kein Attribut `class`. Die Abfrage INX prüft, ob die Liste `liste` ein Unterelement von `table` ist, unabhängig der Verschachtelungstiefe.

**Siehe auch**

**AFTER, BEFORE, BEG, EMPTY, END, FIND, FIRST, IN, LAST, SUB, TOPLEVEL, *Bedingungsausdruck***



## LAST

Prüft, ob das aktuelle **Element** das letzte Element innerhalb des übergeordneten **Elements** ist.

### Syntax

#### LAST

### Syntaxbeispiele

```
IF LAST
IF IN eintrag LAST
IF NOTLAST
IF IN eintrag NOTLAST
```

### Typ

**Bedingung**

### Beispiel

#### Daten:

```
<dokument>
<liste>
<eintrag>Elefanten</eintrag>
<eintrag>Tiger</eintrag>
<eintrag>Affen</eintrag>
</liste>
</dokument>
```

#### Skript:

```
ELEMENT dokument
BEG="<html><body>"
END="</body></html>"
ENDE

ELEMENT liste
BEG="<ul>"
END="</ul>"
ENDE
```

```
ELEMENT eintrag
BEG="<li>"
IF LAST
    END=" (LAST) "
ENDIF
IF NOTLAST
    END=" (NOTLAST) "
ENDIF
END="</li>"
ENDE
```

### Ergebnis:

```
<html><body>
<ul>
<li>Elefanten (NOTLAST)</li>
<li>Tiger (NOTLAST)</li>
<li>Affen (LAST)</li>
</liste>
</ul>
</body></html>
```

Dieses Beispiel wird mit `LAST` geprüft, ob der jeweilige Listeneintrag `eintrag` der letzte Eintrag der Liste `liste` ist. In diesem Fall wird der Text " (LAST) " angehängt.

### Siehe auch

**AFTER**, **BEFORE**, **BEG**, **EMPTY**, **END**, **FIND**, **FIRST**, **IN**, **INX**, **SUB**, **TOPLEVEL**, *Bedingungsausdruck*

## MODEL

---

Definiert den Typ des Inhaltsmodells für das betreffende **Element**.

### Syntax

**MODEL**=*Typ*

*Typ*

Gibt den Typ des Inhaltsmodells wie folgt an:

**EMPTY** Das **Element** enthält keine Daten oder Inhalte.

Bitte beachten Sie, dass EMPTY-**Elemente** keinen Endtag besitzen dürfen.

**DATA** Der Inhalt des **Elements** besteht aus **PCDATA** bzw. **RCDATA**.

**GROUP** Der Inhalt des **Elements** besteht aus einer Gruppe von **Unterelementen**. Im direkten Inhalt sind keine Daten zugelassen.

**MIXED** Das **Element** kann aus einer beliebiger Kombination von **Unterelementen** und Daten bestehen.

Wichtiger Hinweis zu SGML-**DTDs**: Beachten Sie hierbei auch die Einschluss- und Ausschlussregeln (inclusions und exclusions).

Im Zweifelsfall geben Sie für leere **Elemente** den Typ=EMPTY und für alle anderen **Elemente** den Typ=MIXED an.

### Beispiel 1

```
ELEMENT kapitel
```

```
MODEL=GROUP
```

```
ENDE
```

Das Element `kapitel` wird mit dem Modell GROUP definiert. Das Element darf also nur Unterelemente, aber selbst kein PCDATA enthalten.

### Beispiel 2

```
ELEMENT bild
```



**MODEL**=EMPTY

ENDE

Das Element `bild` wird mit dem Modell `EMPTY` definiert. Das Element wird hiermit als leeres Element deklariert.

**Siehe auch**

**ELEMENT**, *Skript*, *Element-Handler*



## NOT

Negation des folgenden Ausdrucks. Der Wahrheitswert des folgenden Befehls wird negiert.

### Syntax

**NOT**AFTER

**NOT**BEFORE

**NOT**IN

**NOT**INX

**NOT**EMPTY

**NOT**FIND

**NOT**FIRST

**NOT**LAST

**NOT**EMPTY

**NOT**SUB

**NOT**TOPLEVEL

### Hinweis

Der Präfix NOT wird direkt an den zu negierenden Befehl angefügt. Es dürfen also keine Trennzeichen zwischen NOT und dem Befehl stehen:

- NOT AFTER (falsch!)
- **NOT**AFTER (richtig!).

Bei der Auswertung des Ausdruckes wird nur der verbundene Befehl negiert, nicht aber der darauf folgende Ausdruck:

```
ELEMENT p
IF IN kapitel NOTFIRST IN abschnitt
    ERR="P im Kapitel (nicht das 1.) im Abschnitt."
ENDIF
ENDE
```

bedeutet: Befindet sich das Element `p` direkt innerhalb des Elementes `kapitel`, welches nicht das erste Element `kapitel` ist und welches sich direkt im Element `abschnitt` befindet.

## Typ

### Präfix einer Bedingung

#### Beispiel 1

```
ELEMENT p
IF NOTEMPTY
    BEG="<p>"
    END="</p>"
ENDIF
ENDE
```

Dieses Beispiel gibt das Element `p` nur dann aus, wenn es auch Daten enthält.

#### Beispiel 2

Daten:

```
<p>Das ist <fn><i><b>wichtig</b></i></fn></p>
<p><i>sehr</i> <b>wichtig</b></p>
```

Skript:

```
ELEMENT i
IF NOTINX fn
    BEG="<i>"
    END="</i>"
ENDIF
ENDE

ELEMENT b
IF NOTINX fn
    BEG="<b>"
    END="</b>"
ENDIF
ENDE
```

```
ELEMENT fn  
BEG="<span>"  
END="</span>"  
ENDE
```

#### Ausgabe:

```
<p>Das ist <span>wichtig</span></p>  
<p><i>sehr</i> <b>wichtig</b></p>
```

Dieses Beispiel gibt die Element `b` und `i` nur dann aus, wenn sie sich nicht in einer Fußnote `fn` befinden und zwar unabhängig der Verschachtelungstiefe.

#### Siehe auch

AFTER, BEFORE, BEG, EMPTY, END, FIND, FIRST, IN, INX, LAST, SUB, TOPLEVEL, *Bedingungsausdruck*

---

## PUBLIC

---

Definiert den Identifikator (public identifier) des XML-/SGML-Dokumentes.

Dieser Eintrag wird nur dann ausgewertet, wenn das XML-/SGML-Dokument einen DOCTYPE-Eintrag enthält. Im DOCTYPE-Eintrag kann der Public Identifikator definiert werden.

Wenn die Instanzen einen Public Identifikator besitzen, wird dieser mit dem im Skript definierten Public Identifikator verglichen. Eine Konvertierung erfolgt nur dann, wenn beide Identifikatoren übereinstimmen!

### Syntax

**PUBLIC** = *Text*

*Text* eine **Zeichenkette**, die einen gültigen XML-/SGML-PUBLIC Identifikator enthält.

### Beispiel

```
PUBLIC = "-//Meine Firma//Projekt DTD Version 1//de"
```

Es werden nur Instanzen verarbeitet, deren PUBLIC-Identifikator mit dieser Angabe übereinstimmt. Ist zusätzlich zum PUBLIC-Identifikator ein SYSTEM-Identifikator in den Daten angegeben, so muss zusätzlich der SYSTEM-Identifikator der Daten mit dem SYSTEM-Identifikator des Skriptes übereinstimmen!

### Siehe auch

**SYSTEM**, **Skript**, **Skript-Einstellungen**, **Zeichenkette**

## SUB

Prüft, ob das gerade bearbeitete **Element** von einer Unterfunktion einer anderen Elementbearbeitung aufgerufen wird. Diese Unterfunktion wird durch die Funktionen **COPY**, **CUT**, **FINDONE** und **FINDALL** jeweils bei der Umsetzung nach **Unterelementen** generiert.

### Syntax 1

## SUB

### Syntax 2

## SUB(*Kontextname*)

*Kontextname* Ein **Bezeichner**, der zur Identifizierung einer bestimmten Unterfunktion (**COPY** oder **CUT**) verwendet wird. Die Bedingung prüft, ob der angegebene Kontextname mit dem Kontextnamen der aufrufenden Funktion übereinstimmt. Wenn in der aufrufenden Funktion kein Kontextbezeichner angegeben wurde, so wird der Kontextname mit dem **Elementnamen**, in dem sich die aufrufende Funktion befindet, verglichen.

Verwenden Sie diese Funktion, um unterschiedliche Ausgabeformen für **COPY**, **CUT**, etc. und der normalen Elementumsetzung zu erzeugen.

### Typ

## Bedingung

### Beispiel

#### Daten:

```
<dokument>
<titel>Vorwort<fn>Bitte beachten!</fn></titel>
<p>Das ist wichtig<fn>Wirklich</fn></p>
</dokument>
```

#### Skript:

```
ELEMENT dokument
```

```
BEG="<html><body>"
END="<hr>" + COPY(fn,ALL,FULL)
END="</body></html>"
ENDE

ELEMENT fn
IF SUB // durch COPY aufgerufen?
    BEG="<div>* "
    END="</div>"
ELSE
    BEG="* " // ohne COPY
    DAT=DROP
ENDIF
ENDE

ELEMENT titel
BEG="<h1>"
END="</h1>"
ENDE

ELEMENT p
BEG="<p>"
END="</p>"
ENDE
```

### Ergebnis:

```
<html><body>
<h1>Vorwort*</h1>
<p>Das ist wichtig*</p>
<hr>
<div>* Bitte beachten!</div>
<div>* Wirklich</div>
</body></html>
```

Dieses Beispiel kopiert alle Fußnoten (Elemente `fn`) an das Ende des Dokumentes. Innerhalb des Elementes `fn` wird mit `SUB` abgefragt, ob das Element vom `COPY`-Befehl aufgerufen wurde. In diesem



Fall wird der Inhalt ausgegeben. Andernfalls wird mit `DAT=DROP` die Ausgabe des Elementinhaltes unterdrückt.

### Siehe auch

`AFTER`, `BEFORE`, `BEG`, `COPY`, `CUT`, `EMPTY`, `END`, `FIND`, `FIRST`,  
`IN`, `INX`, `LAST`, `TOPELVEL`, *Bedingungsausdruck*



## SYNTAX

---

Schaltet den internen Parser auf die gewünschte Syntax XML oder SGML um.

### Syntax

**SYNTAX** = {XML|SGML}

XML Voreinstellung. XML-Syntax.

SGML SGML-Syntax gemäß Reference Concrete Syntax.

### Beispiel 1

**SYNTAX**=XML

Es soll die XML-Syntax verwendet werden.

### Beispiel 2

**SYNTAX**=SGML

Es soll die SGML-Syntax verwendet werden.

### Siehe auch

*Skript*, *Skript-Einstellungen*

## SYSTEM

Definiert den **DTD**-Dateinamen (system identifier) des XML-/SGML-Dokumentes.

Dieser Eintrag wird nur dann ausgewertet, wenn das XML- oder SGML-Dokument einen DOCTYPE-Eintrag enthält. Im DOCTYPE-Eintrag kann der System Identifikator definiert werden. Der System Identifikator enthält den Dateinamen, unter dem die passende **DTD** im System zu finden ist.

Wenn die Instanzen einen System Identifikator besitzen, wird dieser mit dem im Skript definierten System Identifikator verglichen. Eine Konvertierung erfolgt nur dann, wenn beide Identifikatoren übereinstimmen!

### Syntax

**SYSTEM** = Zeichenfolge

*Zeichenfolge* eine **Zeichenkette**, die einen gültigen XML- oder SGML-System Identifikator enthält. Dieser Wert ist ein gültiger Dateiname.

### Beispiel 1

Daten:

```
<!DOCTYPE p SYSTEM "meine.dtd">
<p>
</p>
```

Skript:

```
BASE = "dokument"
SYSTEM = "meine.dtd"
```

In diesem Beispiel werden nur die Instanzen verarbeitet, deren SYSTEM-Identifikator mit dieser Angabe übereinstimmt.

### Beispiel 2

Daten:

```
<!DOCTYPE p PUBLIC "-//Mein//Projekt DTD Version 1//de"
"meine.dtd">
<p>
```

&lt;/p&gt;

**Skript:**`BASE = "dokument"``SYSTEM = "meine.dtd"``PUBLIC = "-//Mein//Projekt DTD Version 1//de"`

In diesem Beispiel werden nur die Instanzen verarbeitet, deren SYSTEM-Identifikator mit dieser Angabe übereinstimmt und wenn der PUBLIC-Identifikator mit der PUBLIC-Identifikator des Skriptes übereinstimmt!

**Siehe auch**

**PUBLIC**, **Skript**, **Skript-Einstellungen**, **Zeichenkette**

## TOKEN

---

Ausgabe von Token-Attributwerten. Sucht das angegebene Token-Attribut im aktuellen *Element* oder im angegebenen *Element* im erweiterten Kontext und gibt entsprechend der angegebenen Operation den Inhalt aus.

Es wird generell von numerischen Tokens ausgegangen!

Eine Entitäten-Ersetzung erfolgt nicht. Entitäten werden ignoriert bzw. als Leerzeichen interpretiert.

### Syntax 1

**TOKEN**(*[Attributname]*, *Operation*, *Separatortext*)

### Syntax 2

**TOKEN**(*Elementname*[*Attributname*], *Operation*, *Separatortext*)

*Elementname*      Optionaler *Bezeichner* für ein *Element*. Dieses *Element* kann in einem beliebigen Kontext zu dem aktuellen *Element* stehen. Die Kontextzuordnung erfolgt entsprechend dem INX-Kommando.

*Attributname*      *Bezeichner* für den Namen eines *Attributes*. Der Bezeichner muss ich eckige Klammern gesetzt werden, z.B. [width].

*Operation*      *Zeichenkette*, die durch Hochkommas ("...") oder '...' angegeben werden muss.

Dieser Text enthält die Informationen zur Umrechnung der Tokenwerte.

Folgende interne Syntax innerhalb der *Zeichenkette* wird verwendet:

{*Funktion*:}?{*Faktor*}?{*Einheit*}?{*Offset*}?{(*Format*)}?

*Funktion* Angabe einer Funktion:

**S**      (Summenberechnung aller Tokeneinträge)

Bitte achten Sie auf die Eingabe des Doppelpunktes am Ende der Funktion!

*Faktor* Ein numerischer Wert, der als Korrekturfaktor für jeden gefundenen Tokeneintrag verwendet wird.

*Einheit* Angabe einer neuen Maßeinheit, in die jeder gefundene Tokeneintrag umgerechnet wird. Folgende Maßeinheiten werden als Umrechnungseinheit unterstützt:

**pt** Punkt

**mm** Millimeter

**cm** Zentimeter

**in** Inch, Zoll

Die Einheit selbst wird im Ergebnis **nicht** ausgegeben!

Die Berechnung relativer Werte erfolgt mit:

**%** Umrechnung in Prozent bzw.

**%%** wie % aber mit zusätzliche Ausgabe des Prozentzeichens.

*Offset* Ein numerischer Wert, der als Korrekturoffset für jeden gefundenen Tokeneintrag verwendet wird. Folgende Werte sind möglich:

**+** numerischer Wert für einen positiven Offset

**–** numerischer Wert für einen negativen Offset.

Bitte achten Sie auf die Eingabe des Doppelpunktes am Beginn des Offsets!

*Format* Definition des Ausgabezahlenformats. Bitte stets die Klammern



setzen, z.B. (**# . ##**). Folgende Platzhalterzeichen können verwendet werden:

**#** Platzhalter für eine Dezimalzahl

**.** Dezimalpunkt

Beispiele:

Beispiele	0	12	5467,872	0,6785
<b>#</b>	0	12	5468	1
<b>#.##</b>	0,00	12,00	5467,87	0,68
<b>###</b>	000	012	5468	001
(ohne)	0	12	5467,872	0,6785

Wenn kein Format definiert wurde, gelten folgende Voreinstellungen:

**pt** # . #

**mm** # . ##

**cm** # . ###

**in** # . ####

**%** # . #

**%%** # . #

- (automatisch)

Wenn keine Operation angegeben wird, erfolgt auch keine Umrechnung und Formatierung!

Wenn kein Format angegeben wird, werden die Dezimalstellen automatisch erstellt (Ganzzahlen ohne Dezimalpunkt, ansonsten bis zu 8 Dezimalstellen).

Separatortext

**Zeichenkette**, die eine Text enthält, der zwischen die gefundenen Token-Einträge eingefügt wird.



## Hinweis

Wenn Sie keine numerischen Daten bearbeiten wollen bzw. keine Operation angeben haben, verwenden Sie stattdessen IMPLIED oder VALUE.

## Typ

### Anweisung

## Beispiel

### Daten:

```
<table colwidths="100 300 100">
</table>
```

### Skript:

```
ELEMENT table
BEG='<table width="100%">'
BEG='<col width="' +TOKEN([colwidths],"%%",'>'
<col width="'')+'">'
END='</table>'
```

### Ausgabe:

```
<table width="100%">
<col width="20%">
<col width="60%">
<col width="20%">
</table>
```

In diesem Beispiel wird das Tabellenattribut `colwidths` (NMTOKEN-Version) ausgelesen und die einzelnen Tokenwerte prozentual umgerechnet. Die einzelnen Werte werden als Spaltendefinitionen ausgegeben.

## Siehe auch

BEG, CHR, COPY, COUNT, CUT, DEL, END, FILE, IMPLIED, VALUE, *Element-Konvertierungsregeln*, *Zeichenkette*

## TOPLEVEL

---

Prüft, ob das aktuelle **Element** das Toplevel-**Element** der Instanz ist. Das Toplevel-**Element** ist hierbei das oberste **Element** im Dokument.

### Syntax

## TOPLEVEL

### Typ

**Bedingung**

### Beispiel

Daten:

```
<?xml version="1.0"?>
<kapitel>
<titel>Bedienungsanleitung</titel>
<p>Das ist sehr <b>wichtig</b></p>
</kapitel>
```

Skript:

```
ELEMENT kapitel
IF TOPLEVEL
  BEG='<!DOCTYPE html PUBLIC ...">'
  BEG='<html >'
  END='</html >'
ENDIF
ENDE
```

Ergebnis:

```
<!DOCTYPE html PUBLIC ...">
<html >
...
</html >
```

Wenn das **Element** kapitel das oberste **Element** ist, wird der HTML-Doctype und das HTML-**Element** ausgegeben.



### Siehe auch

AFTER, BEFORE, BEG, EMPTY, END, FIND, FIRST, IN, INX,  
LAST, SUB, *Bedingungsausdruck*

## VALUE

---

Verfügbar als Anweisung (siehe **VALUE**) und als Bedingung (siehe **VALUE**).

### VALUE-Anweisung

---

Ausgabe eines **Attributwertes**. Sucht das angegebene Attribut im aktuellen **Element** oder im angegebenen **Element** im erweiterten Kontext und gibt den Inhalt aus.

#### Syntax 1

**VALUE**(**[Attributname]**)

#### Syntax 2

**VALUE**(**[Attributname]**, {*Operation*|*Ersetzungstyp*})

#### Syntax 3

**VALUE**(*Elementname***[Attributname]**)

#### Syntax 4

**VALUE**(*Elementname***[Attributname]**, {*Operation*|*Ersetzungstyp*})

**Elementname**      Optionaler **Bezeichner** für ein **Element**. Dieses **Element** kann in einem beliebigen Kontext zu dem aktuellen **Element** stehen. Die Kontextzuordnung erfolgt entsprechend dem INX-Kommando.

**Attributname**      **Bezeichner** für den Namen eines **Attributes**.

*Operation*      Optionale **Zeichenkette** für eine Umrechnungsoperation und/oder Formatierung des Attributwertes. Diese Zeichenkette muss in Anführungszeichen ("..." oder '...') angegeben werden.

Folgende interne Syntax innerhalb der **Zeichenkette** wird verwendet:

**{Faktor}?{Einheit}?{:Offset}?{(Format)}?**

- Faktor* Ein numerischer Wert, der als Korrekturfaktor für den Attributwert verwendet wird.
- Einheit* Angabe einer neuen Maßeinheit, in die der Attributwert umgerechnet wird. Folgende Maßeinheiten werden als Umrechnungseinheit unterstützt:
- pt** Punkt
  - mm** Millimeter
  - cm** Zentimeter
  - in** Inch, Zoll
- Die Einheit selbst wird im Ergebnis **nicht** ausgegeben!
- Achtung: Eine Umrechnung erfolgt nur dann, wenn der Attributwert ebenfalls mit einer Maßeinheit versehen ist!
- Offset* Ein numerischer Wert, der als Korrekturoffset für den Attributwert verwendet wird. Folgende Werte sind möglich:
- +** numerischer Wert für einen positiven Offset
  - numerischer Wert für einen negativen Offset.
- Bitte achten Sie auf die Eingabe des Doppelpunktes am Beginn des Offsets!
- Format* Definition des Ausgabezahlenformates. Bitte stets die Klammern setzen, z.B. (**# . ##**). Folgende Platzhalterzeichen können verwendet werden:
- #** Platzhalter für eine Dezimalzahl
  - .** Dezimalpunkt



Beispiele:

Beispiele	0	12	5467,872	0,6785
#	0	12	5468	1
###	0,00	12,00	5467,87	0,68
###	000	012	5468	001
(ohne)	0	12	5467,872	0,6785

Wenn kein Format definiert wurde, gelten folgende Voreinstellungen, wenn eines der Zielformate angegeben wurde:

**pt** #.#

**mm** #.##

**cm** #.###

**in** #.####

**%** #.#

**%%** #.#

- (automatisch)

Wenn keine Operation angegeben wird, erfolgt auch keine Umrechnung und Formatierung!

Wenn kein Format angegeben wird, werden die Dezimalstellen automatisch erstellt (Ganzzahlen ohne Dezimalpunkt, ansonsten bis zu 8 Dezimalstellen).

### Ersetzungstyp

Gibt den Ersetzungstyp für die Daten an. Es stehen folgende Varianten zur Auswahl:

**DATA** Die enthaltenen Entitäten werden nach den definierten Ersetzungsregeln (siehe **ENTITY**) umgesetzt.

**ALT** Enthaltene Entitäten werden alternativ (siehe **ALTERNATE**) umgesetzt.

**ASC** Enthaltene Entitäten werden nach ASCII (siehe **ASCII**) umgesetzt.

Wenn kein Wert angegeben wird, wird der Ersetzungstyp **DATA** als Standard verwendet.

Wenn statt dem Ersetzungstyp eine *Operation* angegeben wird, werden die Daten ohne Entitätenersetzung konvertiert. Die *Operation* geht in der Regel von numerischen Daten aus!

## Syntaxbeispiele

```
BEG=VALUE([typ])
BEG=VALUE(abschnitt[typ])
BEG=VALUE([width], "(#.##)")
BEG=VALUE([width], "1.5:(#.##)")
BEG=VALUE([width], "1.5pt:+100(#.##)")
BEG=VALUE(entry[width], "(#.##)")
BEG=VALUE(entry[width], "1.5:(#.##)")
BEG=VALUE(entry[width], "1.5pt:+100(#.##)")
BEG=VALUE(abschnitt[kategorie],ASC)
BEG=VALUE(abschnitt[kategorie],ALT)
```

## Typ

### Anweisung

### Beispiel 1

Daten:

```
<kapitel nr="5">
</kapitel>
```

Skript:

```
ELEMENT kapitel
  ATTLIST [nr=" "]
  BEG='<DIV><A NAME="' +VALUE([nr])+ '" />'
  END="</DIV>"
ENDE
```

Ergebnis:

```
<DIV><A NAME="5" /></DIV>
```

Mit der Attributabfrage (VALUE) wird der Wert des Attributes `nr` des **Elementes** `kapitel` abgefragt und als HTML-Ankerelement `a` mit dem Attribut `name` ausgegeben.

## Beispiel 2

Daten:

```
<kapitel nr="5&sol;4">
  <titel>Vorwort</titel>
</kapitel>
```

Skript:

```
ELEMENT titel
BEG="<h1>"+VALUE(kapitel[nr])+ " "
END="</h1>"
ENDE
```

Ergebnis:

```
<H1>5&sol;4 Vorwort</H1>
```

Mit der Attributabfrage (VALUE) wird der Wert des Attributes `nr` des **Elementes** `kapitel` abgefragt und als Text der HTML-Überschrift `h1` ausgegeben.

## Hinweis

Rekursionsschutz! Bei Verwendung von **VALUE** innerhalb einer **Entitäten-Ausgabeeinweisung** werden nur Textbestandteile (CDATA) des betreffenden **Attributwerts** zurückgegeben und wiederum enthaltene Entitäten ausgelassen!

## Siehe auch

BEG, CHR, COPY, COUNT, CUT, DEL, END, FILE, IMPLIED, TOKEN, *Element-Konvertierungsregeln*, *Zeichenkette*

## VALUE-Bedingung

---

Abfrage eines Attributwertes.

Diese Funktion entspricht der *Attributbedingung*.

### Syntax 1

*[Attributname Operator Wert]*

Vereinfachte Syntax ohne das Schlüsselwort VALUE, siehe auch *Attributbedingung*.

### Syntax 2

**VALUE**(*[Attributname Operator Wert]*)

### Syntax 3

**VALUE**(*Elementname**[Attributname Operator Wert]*)

*Elementname* Optionaler *Bezeichner* für ein *Element*. Dieses *Element* kann in einem beliebigen Kontext zu dem aktuellen *Element* stehen. Die Attributabfrage wird auf dieses Element angewendet.

### Operator

Vergleichsoperator:

<	kleiner
>	größer
<=	kleiner gleich
>=	größer gleich
<>	ungleich (unabhängig der Groß- und Kleinschreibung)
=	gleich (unabhängig der Groß- und Kleinschreibung)
==	identisch (mit Beachtung der Groß- und Kleinschreibung)
!=	nicht identisch (mit Beachtung der Groß und Kleinschreibung)

Wert **Zeichenkette**, für den **Attributwert**.

### Syntaxbeispiele

```
IF VALUE([typ<>""] )
IF VALUE(abschnitt[typ=="vorwort"] )
IF VALUE(abschnitt[typ!="vorwort"] )
IF VALUE(abschnitt[typ<>"vorwort"] )
IF [typ<>""]
IF [typ=="vorwort"]
```

### Typ

**Bedingung**

### Beispiel

Daten:

```
<entry align="right">
  <p>100<p>
</entry>
```

Skript:

```
ELEMENT entry
IF VALUE([align="right"] )
  BEG= ' <TD CLASS="RIGHT"> '
  END= ' </TD> '
ENDE
```

Diese Bedingung prüft, ob die Eigenschaft align den Wert right besitzt.

### Siehe auch

**IMPLIED**, **Attributbedingung**, **Attributname**, **Attributwert**

## WARNINGS

---

Erlaubt die Steuerung der Datenprüfung. Per Voreinstellung führen alle Fehler (Fehlermeldungen) zum Abbruch der Konvertierung. Mit dem Schalter (WARNINGS=SMART) kann aber die Fortsetzung der Konvertierung für einige Fehler angewiesen werden. In diesem Modus werden die Eingabedaten auch nicht auf Kodierungsfehler geprüft.

Folgende Fehler führen nicht zum Abbruch im Modus SMART:

- nichtdeklarierte Elemente
- nichtdeklarierte Entitäten
- nichtdeklarierte Zeichenverweise.

### Syntax

**WARNINGS = {SMART|ALL}**

ALL	Voreinstellung. Alle Fehler führen zum Abbruch der Operation.
SMART	SGML-Syntax gemäß Reference Concrete Syntax.

### Beispiel

**SYNTAX=SMART**

Es wird keine Codeprüfung der Eingabedaten vorgenommen. Fehlermeldungen für nichtdeklarierte Elemente, Entitäten und Zeichenreferenzen führen nicht zum Abbruch der Konvertierung.

### Siehe auch

**Skript**, **Skript-Einstellungen**



## Fehlermeldungen

Der Converter gibt den Erfolg der Programmausführung als Error-level zurück:

- |    |   |
|----|---|
| 0  | Erfolg, keine Fehler aufgetreten                                      |
| 1  | Parameter konnten nicht gelesen werden                                |
| 2  | Sonstige Fehler   |
| 3  | Unbekannter Parameter gefunden  |
| 4  | Kein Parameter angegeben  |
| 5  | Hilfe wurde angezeigt, es wurde aber keine Konvertierung durchgeführt |
| 6  | Interpreter konnte nicht initialisiert werden                         |
| 7  | Kein Skript angegeben   |
| 8  | Ausgabe im Kompatibilitätsmodus nicht erlaubt                         |
| 9  | Eingabemuster ungültig  |
| 10 | Eingabedateiname ungültig   |
| 11 | Ausgabedateiname ungültig   |
| 12 | Ausgabedateinamenserweiterung ungültig                                |
| 13 | Datenfehler   |

Weitere detaillierte Fehlermeldungen werden über die Standardausgabe (Konsole) angezeigt.



## XML/SGML-Glossar

Übersicht über die wichtigsten XML-/SGML-Bestandteile in alphabetischer Reihenfolge.

### Wichtiger Hinweis

Die Beschreibung ist jeweils nur auszugsweise!

## ANY

---

Schlüsselwort im Inhaltsmodell einer Elementdeklaration (siehe **ELEMENT**).

Mit ANY wird im Inhaltsmodell jede beliebige Kombination von Elementen und Zeichendaten deklariert. Einzige Bedingung für korrekten Inhalt ist, dass die verwendeten Elemente innerhalb der DTD deklariert sein müssen.

### Syntax XML:

`<!ELEMENT name ANY >`

*name*                                      Bezeichner für ein Element

### Syntax SGML:

`<!ELEMENT name ANY >`

`<!ELEMENT (gruppe) - o ANY >`

*name*                                      Bezeichner für ein Element

*gruppe*                                    Elementgruppe. Ein oder mehrere Elementbezeichnungen, die mit Operatoren verbunden sind. Gültige Operatoren sind:

&                      Und

and                    Und

|                        Oder

or                      Oder

,                        Sequenz

Hinweis: Die Funktion der Operatoren wird in der Elementdeklaration ignoriert. Es werden nur die verwendeten Bezeichnungen der Elemente ausgewertet.

## ATTLIST

---

Deklaration bzw. Vereinbarung von Attributen zu einem Element.

### Syntax XML

**<!ATTLIST** *bezeichner* {*attributname* *typ* *vorgabewert*}<sup>\*</sup> **>**

*bezeichner* Ein Name des zugehörigen Elementes:

*Elementname*

*attributname* Name eines Attributes:

*typ* Typ des Attributes:

*CDATA*

ENTITY

ENTITIES

ID

IDREF

IDREFS

NMTOKEN

NMTOKENS

NOTATION

oder

ein Gruppe von Auswahlwerten.

*vorgabewert* Vorgabewert:

FIXED

IMPLIED

REQUIRED

oder

ein Vorgabewert (Zeichenkette).

### Syntax SGML

**<!ATTLIST** *bezeichner* {*attributname* *typ* *vorgabewert*}<sup>\*</sup> **>**

*bezeichner* Ein Name oder eine Namensgruppe eines zugehörigen Elementes:

*Elementname*

(*Elementname* | *Elementname* |...)

*attributname*

Name eines Attributes:

*typ*

Typ des Attributes:

CDATA

ENTITY

ENTITIES

ID

IDREF

IDREFS

NAME

NAMES

NMTOKEN

NMTOKENS

NOTATION

NUMBER

NUMBERS

NUTOKEN

NUTOKENS

oder

ein Gruppe von Auswahlwerten.

*vorgabewert*

Vorgabewert:

CONREF

CURRENT

FIXED

IMPLIED

REQUIRED

oder

ein Vorgabewert (Zeichenkette).

### Hinweis (XML Converter):

Die DTD und deren Bestandteile werden nicht ausgewertet.

## Attribut

---

Eigenschaft eines **Elementes**.

Attribute werden innerhalb von **Elementen** angegeben.

### Syntax

**Attributname**=**Attributwert**

Attribute sind nur innerhalb von Elementen erlaubt:

**<Elementname**{ **Attributname**=**Attributwert** }**\***{**I**}**>**

**Elementname**            **Bezeichner** für den Namen eines **Elementes**

**Attributname**            **Bezeichner** für den Namen eines **Attributes**.

**Attributwert**            **Zeichenkette**.

### Hinweis

Es dürfen als Attributwerte nur **Zeichenketten** verwendet werden!

### Typ

**Dokument**

***Attributname***

---

Ein Attributname ist ein gültiger **Bezeichner** für ein **Attribut**.

**Typ**

**Skript**, **Dokument**

**Siehe auch**

**Attributwert**, **Element**



---

## **Attributwert**

---

Ein gültiger Attributwert ist eine Zeichenfolge, die den Wert eines Attributes darstellt. Dieser Wert wird stets als **Zeichenkette** ausgelesen.

Folgende Zeichen sind generell zu vermeiden:

<

>

Ein Attributwert darf Entitäten enthalten.

### **Hinweis (XML Converter):**

Die zu verwendenden Zeichen für einen Attributwert sind in der SGML-Deklaration festgelegt. Es wird die Reference Concrete Syntax von SGML vorausgesetzt, deren Konventionen fest integriert sind.

### **Typ**

**Skript, Dokument**

## Ausführungsanweisung

---

### Syntax XML

*<?Bezeichner Zeichendaten?>*

**<?** Start der Ausführungsanweisung

*Bezeichner* XML-**Bezeichner**

*Zeichendaten* beliebige Zeichen(siehe **CDATA**), ausgenommen dem ">"-Kennzeichen für das Ende der Ausführungsanweisung. Leerzeichen am Ende der Ausführungsanweisung sind nicht erlaubt!

**?>** Ende der Ausführungsanweisung

### Syntax SGML

*<?Zeichendaten>*

**<?** Start der Ausführungsanweisung

*Zeichendaten* beliebige Zeichen(siehe **CDATA**), ausgenommen dem ">"-Kennzeichen für das Ende der Ausführungsanweisung. Leerzeichen am Beginn und am Ende der Ausführungsanweisung sind nicht erlaubt!

**>** Ende der Ausführungsanweisung

### Hinweis (XML Converter):

Die maximale Größe der Zeichendaten einer Ausführungsanweisung ist auf 16384 (16 KByte) eingeschränkt.

### Hinweis (XML Converter):

Ausführungsanweisungen werden nicht ausgewertet!

## Ausschluss

---

### Exclusion

Ausschlüsse sind zusätzlich zu einem Element definierte Elemente, die **nicht** im Elementinhalt an beliebiger Stelle und auch **nicht** in alle enthalten Unterelementen vorkommen dürfen.

### Hinweis zum Auflösen von Einschlüssen/Ausschlüssen

Folgende Prioritätsregeln sind bei der Bewertung der Gültigkeit von Ein- und Ausschlüssen unbedingt zu beachten.

- Ausschluss, wenn das zu untersuchende Element im Kontext als Ausschluss definiert wurde, darf es an der aktuellen Stelle nicht positioniert werden.
- Einschluss, wenn das zu untersuchende Element im Kontext als Einschluss definiert wurde, ist es an der aktuellen Stelle erlaubt.
- Element in der Modellgruppe, wenn das zu untersuchende Element weder als Ein- noch als Ausschluss im Kontext definiert wurde, wird die Gültigkeit ausschließlich durch die aktuelle Modellgruppe definiert (Definition in der **DTD**).

### Hinweis

Gilt nur für SGML.

### Hinweis (XML Converter):

Die DTD und deren Bestandteile werden nicht ausgewertet.

### Siehe auch

**Einschluss**

---

## Bereiche, bedingte

---

Bedingte Bereiche oder bedingte Abschnitte.

In XML Definitionsbereiche, die für den Parser ein-/ausgeschlossen behandelt werden. Beachte: Bedingte Bereiche sind nicht in Elementinhalten zulässig!

### Hinweis

Nur in XML verfügbar. In SGML wird diese Funktionalität mit markierten Bereichen realisiert (siehe **Bereiche, markierte**).

### Syntax

**<![INCLUDE[Zeichendaten]]>**

**<![ INCLUDE [Zeichendaten]]>**

*Zeichendaten*                      beliebige Textzeichen, ausgenommen der  
Endekennung " ] ]>".

Bereiche, die vom Parser eingeschlossen werden.

**<![IGNORE[Zeichendaten]]>**

**<![ IGNORE [Zeichendaten]]>**

*Zeichendaten*                      beliebige Textzeichen, ausgenommen der  
Endekennung " ] ]>".

Bereiche, die vom Parser ausgeschlossen (ignoriert) werden.

### Hinweis

Innerhalb der Parameterseparatoren vor und nach dem Schlüsselwort INCLUDE und IGNORE sind Parameterentitäten erlaubt.

---

## Bereiche, markierte

---

Markierte Bereiche oder markierte Abschnitte.

In XML Datenbereiche, die ungeparst ausgegeben werden (CDATA). In SGML Datenbereiche, die entweder ungeparst ausgegeben werden (CDATA), deren Entitäten ausschließlich geparst werden (RCDATA), die komplett ausgeschlossen werden (IGNORE) oder die normal geparst werden (INCLUDE und TEMP).

### Syntax XML

**<![CDATA[Zeichendaten]]>**

*Zeichendaten* beliebige Textzeichen, ausgenommen der Endekennung " ] ]> ". Entitäten und Elemente werden hier als normaler Text interpretiert.

### Hinweis

Aus der SGML-Syntax wurden die Typen INCLUDE und IGNORE in einer vergleichbaren Funktionalität übernommen. Allerdings wurden diese in bedingte Bereiche (siehe **Bereiche, bedingte**) umbenannt. Diese bedingten Bereiche sind im Gegensatz zu SGML aber nicht innerhalb des Elementinhaltes zulässig!

### Syntax SGML

**<![CDATA[Zeichendaten]]>**

**<![ CDATA [Zeichendaten]]>**

*Zeichendaten* beliebige Textzeichen, ausgenommen der Endekennung " ] ]> ". Entitäten und Elemente werden hier als normaler Text interpretiert.

**<![RCDATA[Zeichendaten]]>**

**<![ RCDATA [Zeichendaten]]>**

*Zeichendaten* beliebige Textzeichen, ausgenommen der Endekennung " ] ]> ". Elemente werden hier als normaler Text interpretiert. Entitäten werden vom Parser aber erkannt.

**<![INCLUDE[Zeichendaten]]>**

**<![ INCLUDE [Zeichendaten]]>**

*Zeichendaten* beliebige Textzeichen, ausgenommen der Endekennung " ] ] > ". Entitäten und Elemente werden vom Parser aber erkannt.

**<![IGNORE[Zeichendaten]]>**

**<![ IGNORE [Zeichendaten]]>**

*Zeichendaten* beliebige Textzeichen, ausgenommen der Endekennung " ] ] > ". Die Zeichendaten werden vom Parser komplett ignoriert.

**<![TEMP[Zeichendaten]]>**

**<![ TEMP [Zeichendaten]]>**

*Zeichendaten* beliebige Textzeichen, ausgenommen der Endekennung " ] ] > ". Entitäten und Elemente werden vom Parser aber erkannt.

## Hinweis SGML

Innerhalb der Parameterseparatoren vor und nach den Schlüsselworten CDATA, RCDATA, INCLUDE, IGNORE und TEMP sind Parameterentitäten erlaubt.

## **Bezeichner**

---

Ein Bezeichner ist eine Zeichenfolge, die den Namen eines Elementes, einer Entität, eines Attributes oder eines Auswahlwertes eines Attributwertes darstellt.

### **XML:**

Das erste Zeichen eines Bezeichners wird wie folgt definiert:

1. Zeichen:            ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
                         abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
                         :\_

Alle folgenden Zeichen können aus dem erweiterten Zeichenbereich entnommen werden:

folgende Zeichen:    ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
                         abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
                         0123456789  
                         : . - \_

### **Hinweis (XML Converter):**

Die maximale Länge einer Zeichenkette ist in XML nicht eingeschränkt. Abweichend vom Standard ist hier die maximale Länge eines Bezeichners auf **255 Zeichen** beschränkt worden. Bitte beachten Sie diese Einschränkung!

### **SGML:**

Die zu verwendenden Zeichen für einen Bezeichner sind in der SGML-Deklaration festgelegt. Es wird die Reference Concrete Syntax von SGML voraus, deren Konventionen fest integriert sind. Das erste Zeichen eines Bezeichners wird wie folgt definiert:

1. Zeichen:            ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
                         abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Alle folgenden Zeichen können aus dem erweiterten Zeichenbereich entnommen werden:

folgende Zeichen:    ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ



abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

· - \_

Die Länge des Bezeichners ist ebenfalls in der Deklaration festgelegt.

**Hinweis (XML Converter):**

Die Länge des Bezeichners ist auf maximal **255 Zeichen** begrenzt.

---

## BOM

---

(Byte-Order-Mark)

Mit dem BOM – Byte-Reihenfolge-Markierung – wird in XML-Daten das Auswerteverfahren der Kodierung gesteuert. Das BOM steht am Beginn des Dokumentes und kann folgende Werte haben:

EF BB FF	UTF-8
FE FF	UTF-16 BE
00 00 FE FF	UTF-32 BE
FF FE	UTF-16 LE
FF FE 00 00	UTF-32 LE

Als Standardverfahren wird UTF-8 angenommen.

Wenn das XML-Dokument eine **XML-Deklaration** enthält, muss die Kodierung des BOM mit der Kodierung der **XML-Deklaration** übereinstimmen.

## CDATA

---

Zeichendaten (**character data**)

### Syntax 1 - XML

In Attributwerten.

Datenbereich, der Textinformationen und **Entitäten** enthalten darf. Es dürfen in diesem Bereich keine Elemente ("**<**" ...) eingetragen werden.

#### Beispiel:

```
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE dokument SYSTEM "referenz.dtd">
<dokument>
  <absatz>Ein <b>Text</b> (&#223;).</absatz>
  <absatz synonym="Ein Text (&#223;)."></absatz>
</dokument>
```

#### Ausgabe

```
Ein Text (ß).
Ein Text (ß).
```

### Syntax 2 - SGML

Im Elementinhalt und in Attributwerten.

Datenbereich, der Textinformationen und **Entitäten** enthalten darf. Elemente in diesen Bereich werden als Text interpretiert.

#### Beispiel

```
<!DOCTYPE dokument SYSTEM "referenz.dtd">
<dokument>
  <absatz>Ein normaler <b>Text</b> (&#223;).</absatz>
  <absatz synonym="Ein <b>Text</b> (&#223;)."></absatz>
</dokument>
```

#### Ausgabe

```
Ein normaler Text (ß).
Ein <b>Text</b> (ß).
```

### Hinweis (XML Converter):

Elemente sind in diesem Bereich vergleichbar dem XML nicht erlaubt!

### Syntax 3

Innerhalb von markierten Bereichen.

**<![CDATA[Zeichendaten]]>**

Datenbereiche, die reine Textinformationen enthalten.

Es erfolgt kein Parsen. Es können beliebige Zeichen verwendet werden, ausgenommen der Endekennung für markierte Bereiche "]]>". Achtung, Elemente und Entitäten werden in diesem Bereich als Text interpretiert und nicht als **Elemente** und **Entitäten**.

### Beispiel:

```
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE dokument SYSTEM "referenz.dtd">
<dokument>
  <absatz><![CDATA[ <b>Text</b> (&#223;) ]]></absatz>
</dokument>
```

### Ausgabe:

```
<b>Text</b> (&#223;)
```

### Hinweis:

Auf die unterschiedliche Interpretation von CDATA ist zu achten! An dieser Stelle ist die SGML- und auch XML-Norm leider uneindeutig. Innerhalb von markierten CDATA-Bereichen werden Elemente und Entitäten als "normaler Text" interpretiert. Attributwerte, die als CDATA deklariert sind, dürfen aber Entitäten enthalten.

## DOCTYPE

---

**Vereinbarung** des Dokumenttyps. Mit dem Dokumenttyp wird auch das oberste Element im Dokument deklariert. Ebenfalls wird die **DTD** zum Dokument deklariert, entweder als direkte Angabe einer Datei (SYSTEM) oder als öffentlicher Bezeichner (PUBLIC). Erweiterungen zur **DTD** werden optional in der erweiterten Deklaration angegeben.

### Syntax 1

**<!DOCTYPE** *Elementname* **SYSTEM** *System-ID* {*Erweiterung*}?>

### Syntax 2 (SGML)

**<!DOCTYPE** *Elementname* **PUBLIC** *Public-ID* {*System-ID*} {*Erweiterung*}?>

### Syntax 3 (XML)

**<!DOCTYPE** *Elementname* **PUBLIC** *Public-ID* {*System-ID*} {*Erweiterung*}?>

### Syntax 4

**<!DOCTYPE** *Elementname* *Erweiterung*>

<i>Elementname</i>	<b>Bezeichner</b> des obersten <b>Elementes</b> im Dokument (Basiselement).
<i>System-ID</i>	<b>Zeichenkette</b> , die den Namen einer Datei im Dateisystem angibt.
<i>Public-ID</i>	<b>Zeichenkette</b> , die den öffentlichen Bezeichner angibt.
<i>Erweiterung</i>	erweiterte Vereinbarung (Deklaration), die mit [ ... ] gekennzeichnet wird. <div style="margin-left: 40px;">[            Beginn der erweiterten Vereinbarung              ]            Ende der erweiterten Vereinbarung</div>

### Beispiel 1

```
<!DOCTYPE referenz PUBLIC "-//Micha//DTD Referenz Test  
V1.00//DE">
```

Als oberstes Element im Dokument wird das Element `referenz` deklariert, dessen **DTD** unter dem öffentlicher Bezeichner `"-//Micha//DTD Referenz Test V1.00//DE"` dem System bekannt ist.

### Beispiel 2

```
<!DOCTYPE referenz SYSTEM "ref.dtd">
```

Als oberstes Element im Dokument wird das Element `referenz` deklariert, dessen **DTD** die Datei `ref.dtd` ist.

### Beispiel 3

```
<!DOCTYPE referenz PUBLIC "-//Micha//DTD Referenz Test  
V1.00//DE" "ref.dtd">
```

Als oberstes Element im Dokument wird das Element `referenz` deklariert, dessen **DTD** unter dem öffentlicher Bezeichner `"-//Micha//DTD Referenz Test V1.00//DE"` dem System bekannt ist und dessen **DTD** in der Datei `ref.dtd` zu finden ist.

### Beispiel 4

```
<!DOCTYPE dokument PUBLIC "-//Seume//DTD Handbuch  
V1.00//DE" [  
<!ENTITY entity.001 SYSTEM "grafik.tif" NDATA bmp  
]>
```

Als oberstes Element im Dokument wird das Element `dokument` deklariert, dessen **DTD** unter dem öffentlicher Bezeichner `"-//Seume//DTD Handbuch V1.00//DE"` dem System bekannt ist. Zusätzlich wird in der erweiterten Deklaration die externe Grafikdatei `"grafik.tif"` als Entität `"entity.001"` deklariert.

## **Dokument**

---

Das zu verarbeitende XML-/SGML-Dokument.

Nach Norm muss ein Dokument als Gesamtheit aller Definitionen und Daten (Instanz der Definition) betrachtet werden. In der Praxis werden Definitionen und Daten (Instanzen) in separaten Dateien getrennt gespeichert und verwaltet.

Ein Dokument wird in der Regel auch als **Instanz** der **DTD** bezeichnet.

### **XML:**

Dokument (`xml`)

- **BOM**?
- **Prolog**
- **Instanz**

Extern (`dtd`):

- **DTD**

Ein XML-Dokument kann von einem **BOM** (Byte-Reihenfolge-Markierung) eingeleitet werden, welches die Kodierung (UTF-8) oder die Byte-Reihenfolge für UTF-16 oder UTF-32 angibt. Das **BOM** ist in der Regel in Texteditoren nicht sichtbar! Texteditoren werten das **BOM** selbst für die korrekte Kodierung aus.

### **SGML-Dokument**

Dokument (`sgm`)

- **Prolog**
- **Instanz**

Extern:

- **SGML-Deklaration** (`dtd`)
- **DTD** (`dec` oder `dcl`)

**Hinweis für den XML Converter:**

Die Instanz muss als vollständiges Dokument in einer Datei abgebildet sein - Parameterentitäten bzw. Texteinschübe aus externen Dateien sind unzulässig.

Die Dokument-Typ-Deklaration (**DTD**) wird nicht ausgewertet. Es wird vorausgesetzt, dass die zu konvertierenden XML-/SGML-Instanzen entsprechend ihrer **DTD** valide sind.

Die **DTD** darf nicht im Dokument eingebettet sein.

## DTD

---

### Dokument-Typ-Deklaration.

Die DTD definiert den Aufbau eines Dokumentes. Hier werden die verwendeten Elemente, die Attribute der Elemente und die Inhaltsmodelle der Elemente definiert.

In der Praxis wird diese Deklaration als externe Datei gespeichert und verwaltet (Dateiname mit Endung `dtd`).

Eine DTD besteht aus einer beliebigen Kombination von:

- **ELEMENT**\* (Elementdefinitionen),
- **ATTLIST**\* (Attributdefinitionen) und
- **ENTITY**\* (Entitätendefinitionen).

### Hinweis (XML Converter):

Die DTD und deren Bestandteile werden nicht ausgewertet.

## Einschluss

---

### (Inclusion)

Einschlüsse sind zusätzlich zu einem Element definierte Elemente, die im Elementinhalt an beliebiger Stelle und in alle enthalten Unter-elementen vorkommen dürfen.

### Hinweis zum Auflösen von Einschlüssen/Ausschlüssen

Folgende Prioritätsregeln sind bei der Bewertung der Gültigkeit von Ein- und Ausschlüssen unbedingt zu beachten.

- Ausschluss, wenn das zu untersuchende Element im Kontext als Ausschluss definiert wurde, darf es an der aktuellen Stelle nicht positioniert werden.
- Einschluss, wenn das zu untersuchende Element im Kontext als Einschluss definiert wurde, ist es an der aktuellen Stelle erlaubt.
- Element in der Modellgruppe, wenn das zu untersuchende Element weder als Ein- noch als Ausschluss im Kontext definiert wurde, wird die Gültigkeit ausschließlich durch die aktuelle Modellgruppe definiert (Definition in der **DTD**).

### Hinweis

Gilt nur für SGML.

### Hinweis (XML Converter):

Die DTD und deren Bestandteile werden nicht ausgewertet.

### Siehe auch

**Ausschluss**



## ELEMENT

---

Deklaration/Vereinbarung eines Elementes.

### Syntax XML:

**<!ELEMENT** *name inhaltsmodell* **>**

<i>name</i>	<i>Elementname</i>
<i>inhaltsmodell</i>	Definition des Inhaltsmodells: <b>ANY</b> beliebiger Inhalt erlaubt <b>EMPTY</b> leeres Element oder einer expliziten Inhaltsbeschreibung bestehen aus: <b>#PCDATA</b> Textdaten/Zeichendaten Elementnamen zulässige Elemente im Inhalt Opertoren <b>"</b> , <b>" "</b> , <b>"("</b> , <b>)"</b> , <b>"?"</b> , <b>"+"</b>

### Syntax SGML:

**<!ELEMENT** *name sm em inhaltsmodell excl incl* **>**

**<!ELEMENT** *gruppe sm em inhaltsmodell excl incl* **>**

*name* *Elementname*

**<!ELEMENT** (*gruppe*) - o **ANY** **>**

<i>name</i>	Bezeichner für ein Element
<i>gruppe</i>	Elementgruppe. Ein oder mehrere Elementbezeichnungen, die mit Operatoren verbunden sind. Gültige Operatoren sind:  & Und and Und   Oder or Oder , Sequenz

Hinweis: Die Funktion der Operatoren wird in der Elementdeklaration ignoriert. Es werden nur die verwendeten Bezeichnungen der Elemente ausgewertet.

*sm*

Kennzeichen für Starttag-Minimierung:

- o Starttag kann ausgelassen werden
- Starttag muss vorhanden sein.

*em*

Kennzeichen für Endtag-Minimierung

- o Endtag kann ausgelassen werden
- Endtag muss vorhanden sein.

*inhaltsmodell*

Definition des Inhaltsmodells:

**ANY** beliebiger Inhalt

**EMPTY** leeres Element

**CDATA** reine Zeichendaten (Entitäten und Elemente werden nicht geparkt)

**RCDATA** reine Zeichendaten und Entitäten (Elemente werden nicht geparkt)

ANY beliebiger Inhalt erlaubt  
oder einer expliziten Inhaltsbeschreibung  
bestehen aus:

**#PCDATA** Textdaten/Zeichendaten

Elementnamen zulässige Elemente im Inhalt

Operatoren ", " | ", " ( ", " ) ", " ? ", " + "

*excl*

**Ausschluss:**

- (Elementname oder Elementgruppe)

*incl*

**Einschluss**

- + (Elementname oder Elementgruppe)

**Hinweis (XML Converter):**

Die DTD und deren Bestandteile werden nicht ausgewertet.

## EMPTY

---

Schlüsselwort im Inhaltsmodell einer Elementdeklaration (siehe **ELEMENT**).

Mit EMPTY werden wird im Inhaltsmodell eines Elementes dieses als leeres Element deklariert. Leere Elemente dürfen keinen Inhalt besitzen.

### Syntax XML:

`<!ELEMENT name EMPTY >`

*name*                      Bezeichner für ein Element

### Syntax SGML:

`<!ELEMENT name - o EMPTY >`

`<!ELEMENT (gruppe) - o EMPTY >`

*name*                      Bezeichner für ein Element

*gruppe*                    Elementgruppe. Ein oder mehrere Elementbezeichnungen, die mit Operatoren verbunden sind. Gültige Operatoren sind:

&              Und

and            Und

|               Oder

or             Oder

,               Sequenz

Hinweis: Die Funktion der Operatoren wird in der Elementdeklaration ignoriert. Es werden nur die verwendeten Bezeichnungen der Elemente ausgewertet.

### Beispiel XML

Definition (DTD):

```
<!ELEMENT p (#PCDATA|index)* >
```

```
<!ELEMENT b (#PCDATA|index)* >
<!ELEMENT index EMPTY >
<!ATTLIST index key CDATA REQUIRED >
```

Instanz (XML):

```
<p>Ein <b>Begriff<index key="Mein Stichwort"/></b>, der
wichtig ist</p>
```

Im Beispiel wird das Element `p` und das Element `b` definiert, welche Zeichendaten und Stichwörter (`index`) enthalten dürfen. Das Element `index` ist ein leeres Element. Dieses Element besitzt keinen Endtag.

## Beispiel SGML

Definition (DTD):

```
<!ELEMENT p - - #PCDATA +index >
<!ELEMENT b - - #PCDATA >
<!ELEMENT index - o EMPTY >
<!ATTLIST index key CDATA REQUIRED >
```

Instanz (SGM):

```
<p>Ein <b>Begriff<index key="Mein Stichwort"></b>, der
wichtig ist</p>
```

Im Beispiel wird das Element `p` definiert, welches über den Einschluss (`+index`) im beliebigen Inhalt, wie auch in verschachtelten Elementen, das Element `index` enthalten darf. Das definierte Element `b` steht für die Hervorhebung fett. Das Element `index` ist ein leeres Element. Dieses Element besitzt keinen Endtag.

## **Element**

---

Ein Element ist eine Daten- und Struktureinheit innerhalb von SGML/XML. In der SGML/XML-Syntax werden Elemente mit Hilfe so genannter "Tags" ausgezeichnet.

Abhängig vom definierten Inhaltsmodell werden Elemente mit Start- und Endtags (<kapitel>...</kapitel>) gekennzeichnet, oder bei leeren Elementen: a) mit nur einem Starttag (<bild>) in der SGML-Syntax bzw. b) mit einem Emptytag (<bild/>) in der XML-Syntax.

Der **Elementname** ist hierbei der Bezeichner des Start- End- oder Emptytags (in den Beispielen "kapitel", "bild").

Jedem Element kann entsprechend der **DTD** Eigenschaften zugeordnet werden, die als Attribute ausgezeichnet werden (<kapitel id="BRR1"> bzw. <bild file="bild1.jpg"/>). Diese Eigenschaften werden mit den **Attributnamen** (hier "id" und "file") und den zugeordneten **Attributwerten** (hier "BRR1" und "bild1.jpg") gekennzeichnet.

### Syntax 1 (Element mit Inhalt)

<**Elementname**{ **Attribut**}\*>Elementinhalt</**Elementname**>

### Syntax 2 (leeres Element, SGML)

<**Elementname**{ **Attribut**}\*>

### Syntax 3 (leeres Element, XML)

<**Elementname**{ **Attribut**}\*/>

Leeres Element.

<...> Anfangsmarke eines **Elementes** (Starttag)

</...> Endemarke eines **Elementes** (Endtag)

<.../> Marke eines leeren **Elementes** (nur XML)

**Elementname** **Bezeichner** eines **Elementes**

**Attribut** Eigenschaften eines **Elementes**

***Elementname***

---

Ein Elementname ist ein gültiger **Bezeichner** für ein **Element**.

Z.B. in XML-/SGML-Dokumenten:

**Syntax 1 (Element mit Inhalt)**

**<Elementname{ Attribut}\* >Elementinhalt</Elementname>**

**Syntax 2 (leeres Element, SGML)**

**<Elementname{ Attribut}\* >**

**Syntax 3 (leeres Element, XML)**

**<Elementname{ Attribut}\* />**

Leeres Element.

**Typ**

**Dokument**

**Siehe auch**

**Skript**

## ENTITY

---

Deklaration/Vereinbarung einer Entität (Dateneinheit).

Achtung, hier wird nur der Typ der allgemeinen Entität (**general entity**) beschrieben. Der Typ Parameterentität (**parameter entity**) wird vom Skript nicht unterstützt und hier nicht weiter beschrieben (zu erkennen sind aber Parameterentitäten am " % " vor dem Bezeichner).

### Syntax XML 1

**<!ENTITY** *Bezeichner Text* **>**

### Syntax XML 2

**<!ENTITY** *Bezeichner* **SYSTEM** *System-ID* **>**

### Syntax XML 3

**<!ENTITY** *Bezeichner* **SYSTEM** *System-ID Typ* **>**

### Syntax XML 4

**<!ENTITY** *Bezeichner* **PUBLIC** *Public-ID* **>**

### Syntax XML 5

**<!ENTITY** *Bezeichner* **PUBLIC** *Public-ID System-ID* **>**

### Syntax XML 6

**<!ENTITY** *Bezeichner* **PUBLIC** *Public-ID System-ID Typ* **>**

<i>Bezeichner</i>	Name der Entität ( <b>Bezeichner</b> )
<i>Text</i>	<b>Zeichenkette</b> , des definierten Textes.
<i>System-ID</i>	<b>Zeichenkette</b> , die einen Systembezeichner enthält
<i>Public-ID</i>	<b>Zeichenkette</b> , die einen öffentlichen Bezeichner enthält
<i>Typ</i>	Entitätentyp:

**NDATA** {Notation}

Die Notation muss mit **NOTATION** deklariert sein!

**Syntax SGML 1**

**<!ENTITY** *Bezeichner Text***>**

**Syntax SGML 2**

**<!ENTITY** *Bezeichner CDATA Text***>**

**Syntax SGML 3**

**<!ENTITY** *Bezeichner SDATA Text***>**

**Syntax SGML 4**

**<!ENTITY** *Bezeichner PI Text***>**

**Syntax SGML 5**

**<!ENTITY** *Bezeichner SYSTEM System-ID***>**

**Syntax SGML 6**

**<!ENTITY** *Bezeichner SYSTEM System-ID Typ***>**

**Syntax SGML 7**

**<!ENTITY** *Bezeichner PUBLIC Public-ID***>**

**Syntax SGML 8**

**<!ENTITY** *Bezeichner PUBLIC Public-ID System-ID***>**

**Syntax SGML 9**

**<!ENTITY** *Bezeichner PUBLIC Public-ID System-ID Typ***>**

*Bezeichner*                      Name der Entität (**Bezeichner**)

*Text*                              **Zeichenkette**, des definierten Textes.

<i>System-ID</i>	<b>Zeichenkette</b> , die einen Systembezeichner enthält
<i>Public-ID</i>	<b>Zeichenkette</b> , die einen öffentlichen Bezeichner enthält
<i>Typ</i>	Entitätentyp: <b>SUBDOC</b> <b>NDATA</b> {Notation} <b>CDATA</b> {Notation} <b>SDATA</b> {Notation} Die Notation muss mit <b>NOTATION</b> deklariert sein!

### Syntax für eine interne Dateneinheit

**<!ENTITY Bezeichner Text>**

*Bezeichner* Name der Entität (**Bezeichner**)

*Text* **Zeichenkette**, des definierten Textes.

### Beispiel

```
<!ENTITY auml "ae">
```

In diesem Beispiel wird die Dateneinheit `auuml` definiert, dessen Ersetzungstext `"ae"` ist.

### Syntax für externe Grafiken

**<!ENTITY Bezeichner SYSTEM System-ID NDATA Notation>**

*Bezeichner* Name der Entität (**Bezeichner**)

*System-ID* **Zeichenkette**, die einen Systembezeichner enthält (Dateiname)

*Notation* Typ der externen Datei:

**TIFF**

**EPSI**

Die Notation muss in der **DTD** definiert sein (Siehe **NOTATION**)!

**Beispiel**

```
<!DOCTYPE dokument PUBLIC "-//Seume//DTD Handbuch
V1.00//DE" [
<!ENTITY entity.001 SYSTEM "grafik.tif" NDATA bmp>
]>
```

In dieser erweiterten Deklaration wird die externe Grafikdatei "grafik.tif" als Entität "entity.001" vom Typ **NDATA** deklariert.

**Hinweis (XML Converter):**

Die DTD und deren Bestandteile werden nicht ausgewertet.

## ***Entität***

---

Eine Entität ist eine Dateneinheit.

Diese besteht aus der Definition der Dateneinheit (**ENTITY**) innerhalb der **DTD** oder der erweiterten Vereinbarung (**Vereinbarung, erweiterte**) im Prolog des Dokumentes und dem Referenzieren dieser Dateneinheit innerhalb des Dokumentes.

Die Definition der Dateneinheit erfolgt mit der Vereinbarung **ENTITY** und ist dort näher beschrieben.

Hier folgt die Beschreibung der Referenz.

In XML und SGML sind beliebige Dateneinheiten über Entitäten definierbar. Im Skript und den verwendeten Daten sollten nur Einheiten vom Typ **Zeichenverweis** verwendet werden.

### **Syntax**

**&Entitätenname;**

**&** Beginn der Entität

**Entitätenname** **Bezeichner** der Entität

**;** Ende der Entität

Aufruf der Dateneinheit mit dem angegebenen Bezeichner (Entitätenname). Der Inhalt der Dateneinheit wird anstelle dieser Referenz (Entität) in das Dokument eingefügt.

### **Beispiel für Zeichenverweis**

```
&auml;
```

Typische Kennzeichnung des deutschen Umlautes "ü" innerhalb von SGML-Dokumenten. Innerhalb von XML-Dokumenten ist diese Darstellung eher untypisch, wird aber zur Verbesserung der Lesbarkeit trotzdem eingesetzt (denn die gleichbedeutende numerische Referenz `&#xFFC;` oder `&#252;` erschwert das Lesen).

### **Siehe auch**

**ENTITY**, **Zeichenverweis**



---

## Kommentar

---

Datenbereiche, die vom Parser unberücksichtigt gelassen werden sollen, z.B. zum Einfügen von Anmerkungen.

### Syntax 1

`<!-- Text -->`

`<!--`                      Beginn des Kommentars

`-->`                      Ende des Kommentars

*Text*                      beliebiger Text mit Ausnahme der Kommentar-Ende-Kennung (`-->`).

Kommentarvereinbarung. Syntaktisch besteht dieser Kommentar aus einer leeren Vereinbarung (`<!-->`), die einen Kommentar (`<!-- ... -->`) entsprechend Syntax 2 (SGML) enthält.

### Syntax 2 (nur SGML)

`-- Text --`

`--`                      Beginn des Kommentars

`--`                      Ende des Kommentars

*Text*                      beliebiger Text mit Ausnahme der Kommentar-Ende-Kennung (`--`).

Gilt nur für SGML und darf nur innerhalb von **Vereinbarungen** verwendet werden.

### Hinweis (XML Converter):

Kommentare werden nicht ausgewertet.

***Entitätenname***

---

Ein Entitätenname ist ein gültiger **Bezeichner** eine benannte Entität.

## Instanz

---

Der eigentliche Dokumentinhalt (Daten) des Dokumentes (*Dokument*).

Dieser Dateninhalt besteht aus *Elementen* beginnend mit dem im **DOCTYPE** definierten Basiselement.

---

## Leerraum

---

(Whitespace)

Ein Leerraum ist ein Zeichen oder ein Zeichenbereich bestehend aus:

- Leerzeichen " ",
- CR (13),
- LF (10) und
- Tabulator (9).

Leerräume werden in der Syntax von XML-/SGML-Daten zur Abgrenzung der syntaktischen Bestandteile verwendet. Beispiele:

```
<!DOCTYPE{Leerraum}dokument{Leerraum}SYSTEM{Leerraum}"dokument.dtd">{Leerraum}...
```

oder

```
<dokument{Leerraum}id="dr1255">{Leerraum}
```

oder

```
<dokument>{Leerraum}<kapitel>{Leerraum}<absatz>Text  
Text</absatz>{Leerraum}
```

Innerhalb dieses Handbuches werden Leerräume nur als " " in der Syntax dargestellt. Natürlich können statt des einfachen Leerzeichens alle Zeichen entsprechend der Definition des Leerraumes verwendet werden.

### Hinweis

Leerräume in XML-/SGML-Daten außerhalb von Inhaltsbereichen, die als PCDATA deklariert sind, werden vom Parser nicht als Daten gelesen. Diese Leerräume werden lediglich zur "Formatierung" der Dokumente verwendet, also zur zeilenweisen Gestaltung oder Einrückung. Diese Leerräume sind keine Daten!

## NDATA

---

(non **data**, non text-**data**)

Nicht XML-/SGML-Daten, also alle externen Binärdaten. In der Regel werden externe Grafiken als NDATA definiert und referenziert.

### Beispiel

```
<!DOCTYPE dokument PUBLIC "-//Seume//DTD Handbuch  
V1.00//DE" [  
<!ENTITY entity.001 SYSTEM "grafik.tif" NDATA bmp>  
>
```

In dieser erweiterten Deklaration wird die externe Grafikdatei "grafik.tif" als Entität "entity.001" vom Typ NDATA deklariert.

## NAMECASE

---

Beachtung der Groß- und Kleinschreibung von Elementnamen, Attributnamen, Entitätennamen, usw..

### Hinweis (XML Converter):

Folgende Einstellungen werden vorausgesetzt:

#### XML

##### NAMECASE

GENERAL=**NO**

ENTITY=NO

Die Groß/Kleinschreibung aller Bezeichner (Elementnamen, Attributnamen, Entitätennamen, usw.) muss gemäß **DTD** eingehalten werden.

#### SGML

##### NAMECASE

GENERAL=**YES**

ENTITY=NO

Die Groß/Kleinschreibung der Bezeichner von Elementnamen und Attributnamen kann beliebig erfolgen, die Groß/Kleinschreibung der Bezeichner von Entitätennamen, usw.) muss gemäß **DTD** eingehalten werden.

### Hinweis

Nur in **SGML** verfügbar!

### Hinweis (XML Converter):

Die DTD und deren Bestandteile werden nicht ausgewertet.

### Typ

Deklaration

## NOTATION

---

Definition der Verarbeitungsart von Daten durch ein externes Programm.

### Syntax 1

**<!NOTATION** *Bezeichner* SYSTEM *System-ID***>**

*Bezeichner*                      Name der Notation.

*System-ID*                      Dateiname des Programms.

Siehe auch **SYSTEM**.

### Syntax 2

**<!NOTATION** *Bezeichner* PUBLIC *Public-ID***>**

### Syntax 3

**<!NOTATION** *Bezeichner* PUBLIC *Public-ID* *System-ID***>**

*Bezeichner*                      Name der Notation.

*Public-ID*                      Öffentlicher Bezeichner für das Programm.

*System-ID*                      Dateiname des Programms.

Siehe auch **PUBLIC**.

### Beispiel

```
<!NOTATION TIFF SYSTEM "bild/tiff">
```

### Hinweis (XML Converter):

Die DTD und deren Bestandteile werden nicht ausgewertet.

## OMITTAG

---

Auslassung von Start- und Endtags.

Es wird

OMITTAG=NO

vorausgesetzt.

Unter der Bedingung, dass ausschließlich bei leeren Elementen der Endtag weggelassen wird und dieses im Skript zum entsprechenden Element (**MODEL**) definiert wird, können auch Daten mit

OMITTAG=YES

verarbeitet werden.

### Beschreibung

In der folgenden Beschreibung wird die OMIT-Definitionen der SGML-**DTD** verwendet: (o = *omit*, auslassen erlaubt, - = auslassen verboten; der erste Wert steht für den Starttag, der zweite Wert steht für den Endtag):

- o o                      Sowohl der Start- als auch der Endtag können ausgelassen werden. In den Daten taucht in diesem Fall kein Tag auf. Der Parser liest aber entsprechend der **DTD** das betreffende Element! Nicht verwenden!
- o -                      Der Starttag kann ausgelassen werden, der Endtag muss eingetragen werden. Diese Kombination ist rein theoretisch. Nicht verwenden!
- o                      Der Starttag muss angegeben werden, der Endtag kann ausgelassen werden. Dieser Fall wird typischerweise in leeren Elementen verwendet. Im Skript müssen solche Elemente mit **MODEL**=EMPTY gekennzeichnet werden
- -                      Start- und Endtag müssen angegeben werden.



### Hinweis

Nur in **SGML** verfügbar!

### Hinweis

Vom Skript nicht unterstützt!

### Typ

Deklaration

## PCDATA

---

Schlüsselwort im Inhaltsmodell einer Elementdeklaration (siehe **ELEMENT**).

### **P**arsed **C**haracter **D**ATA

Zeichendaten, die Zeichen und **Entitäten** enthalten können (alles außer Tags).

Schreibweise:

### **#PCDATA**

Alle Zeilenumbrüche und Tabulatoren werden als Informationen gewertet!

### **Hinweis**

Wenn die Daten konvertiert werden sollen, deren **DTD** unbekannt ist, so sollten Zeilenumbrüche und Tabulatoren im PCDATA-Bereich vermieden werden. Diese Bereiche erkennt man relativ einfach daran, dass es Elemente sind, die Textinformationen enthalten. Elemente, die lediglich Unterelemente enthalten und keine Textinformationen können mit Tabulatoren, Leerzeichen und Zeilenumbrüchen versehen werden, ohne dass es zu inhaltlichen Verfälschungen kommt!

## Prolog

---

Der Prolog enthält alle Definitionen für den folgenden Dokumentinhalt. So wird werden hier über die **XML-Deklaration**:

- die XML-Version,
- die Kodierung,
- die Existenz einer **DTD**

und über den **DOCTYPE**:

- das Basiselement (Hauptelement des Dokumentes),
- der öffentliche Bezeichner (**PUBLIC**) und
- die verwendete **DTD (SYSTEM)**

definiert.

### Syntax XML

**XML-Deklaration?**, **DOCTYPE?**

### Syntax SGML

**DOCTYPE?**

### Hinweis zu XML

Bei XML-Dokumenten wird dem Prolog die XML-Deklaration als Ausführungsanweisung vorangestellt:

```
<?xml version="1.0"?>
```

---

## PUBLIC

---

Öffentlicher Bezeichner (ID).

### Syntax

**PUBLIC** *Public-ID System-ID*

<i>Public-ID</i>	eingeschränkte <b>Zeichenkette</b> , die einen öffentlichen Bezeichner enthält (siehe <b>Zeichenkette</b> , <b>eingeschränkte</b> )
<i>System-ID</i>	eingeschränkte <b>Zeichenkette</b> , die einen Systembezeichner (siehe <b>Zeichenkette</b> , <b>eingeschränkte</b> und <b>SYSTEM</b> ) enthält

### Syntax des Bezeichners

**"Norm//Besitzer//Klasse Spezifikation//Sprache"**

<i>Norm</i>	Ist dieser Bezeichner als Norm angemeldet:  <b>+</b> ISO angemeldet  <b>-</b> nicht angemeldet
<i>Besitzer</i>	Kennzeichnung des Besitzers bzw. Firmenname
<i>Klasse</i>	Was wird definiert?  <b>DTD</b> öffentlicher Bezeichner für eine <b>DTD</b>
<i>Spezifikation</i>	Der eigentliche öffentliche Bezeichner einschließlich der Versionskennzeichnung
<i>Sprache</i>	Sprache:  <b>DE</b> deutsch  <b>EN</b> englisch  <b>ES</b> spanisch  <b>FR</b> französisch

### Beispiel

```
<!DOCTYPE dokument PUBLIC "-//Seume//DTD Handbuch  
V1.00//DE">
```

## RCDATA

---

(replaceable **character data**)

Datenbereiche, die reine Textinformationen wie **CDATA** und *Entitäten* enthalten dürfen. Elemente sind nicht erlaubt.

### Hinweis

Nur in **SGML** verfügbar!

## SDATA

---

(system specific **data**)

Systemabhängige Daten. In der Regel werden alle außerhalb des SGML-Zeichenbereiches liegenden Zeichen, als SDATA Entitäten (siehe **ENTITY**) definiert. Eine Angabe der Kodierung erfolgt hierbei nicht. Es wird dem System überlassen, das korrekte Zeichen darzustellen.

### Beispiel

```
<!ENTITY auml SDATA "[ auml ] ">
```

Der deutsche Umlaut zu a wird als benannte Entität `auuml` definiert. Es ist dem System überlassen, das passende Zeichen (ä) dafür zu ersetzen.

### Hinweis

Nur in **SGML** verfügbar!

### Hinweis (XML Converter):

Die DTD und deren Bestandteile werden nicht ausgewertet.

## SGML-Deklaration

---

Nach Norm leitet die SGML-Deklaration ein SGML-Dokument ein.

In der Praxis wird diese Deklaration jedoch als externe Datei gespeichert und verwaltet (Dateiname mit Endung `dcl` oder `dec`).

### Syntax

**<!SGML** *version*

**CHARSET** *zeichensatz*

**CAPACITY** *kapazitäten*

**SCOPE** *bereich*

**SYNTAX** *syntax*

**FEATURES** *eigenschaften*

**APPINFO** *info*

**>**

*version* Zeichenkette mit der verwendeten Version der SGML-Norm. Zur Zeit - und immer noch - gültiger Wert:

"ISO 8879:1986"

*zeichensatz* Definiert die gültigen Zeichen für alle Bestandteile eines SGML-Dokumentes.

{BASESET, DESCSET}+

*kapazitäten* Definiert

*bereich* Definitionen gelten für:

DOCUMENT

oder

INSTANCE

*syntax* Ausführliche Definition der SGML-Strukturbestandteile (Syntax für Elemente, Attribute, Entitäten) in Qualität und Quantität.

	Wichtig ist im Abschnitt NAMING die Definition der möglichen Groß-/Kleinschreibung der Elemente und Entitäten <b>NAMECASE</b> .
<i>eigenschaften</i>	benutzte erweiterte SGML-Eigenschaften: MINIMIZE {DATATAG, <b>OMITTAG</b> , RANK, <b>SHORTTAG</b> } LINK {SIMPLE, IMPLICIT, EXPLICIT} OTHER {CONCUR, SUBDOC, FORMAL}
<i>info</i>	Zusätzliche Anwendungsinformationen oder NONE.

**Hinweis (XML Converter):**

Die SGML-Deklaration wird nicht unterstützt.

**Siehe auch**

**[SGML]**

## SHORTTAG

---

Definition von verkürzten Schreibweisen von Elementen und Attributen.

Es wird

SHORTTAG=NO

vorausgesetzt.

### Beschreibung

Folgende Syntaxerweiterungen werden durch SHORTTAG ausgelöst:

<code>&lt;&gt;</code>	leerer Starttag Beginnt ein Element, welches durch Kontext und <b>DTD</b> eindeutig erkannt werden kann. Der Elementname kann in diesem Fall ausgelassen werden.
<code>&lt;/&gt;</code>	leerer Endtag Schließt das offene Element entsprechend Kontext/ <b>DTD</b> .
<code>&lt;tag1&lt;tag2&gt;</code>	nichtgeschlossene (verkürzte) Tags. Ein Tag wird auch dadurch geschlossen (>), dass ein neuer Tag (<) begonnen wird.
<code>&lt;tag1 id=wert1&gt;</code>	Attributwerte, die nicht in Anführungszeichen bzw. Hochkommas gesetzt werden.
<code>&lt;tag1 wert1&gt;</code>	Attributnamen, die entsprechend der <b>DTD</b> eindeutig erkannt werden können, können ausgelassen werden. Es genügt für diesen Fall die Angabe des Attributwertes.

Diese Erweiterungen sind hier **nicht erlaubt!**

### Hinweis

Wenn Sie eine **DTD**/Deklaration mit SHORTTAG=YES verwenden wollen, müssen Sie diese **DTD**/Deklaration auf SHORTTAG=NO umstellen und gegebenenfalls die Daten umarbeiten.

**Hinweis**

Nur in **SGML** verfügbar!

**Hinweis**

Vom Skript nicht unterstützt!

**Typ**

Deklaration

## SUBDOC

---

Mit dem Entitätentyp SUBDOC können externe Unterdokumente über eingebunden werden. Dazu muss im Dokument eine Entität (siehe **ENTITY**) vom Typ SUBDOC für das externe **Dokument** definiert werden. Dieses externe Dokument muss als eigenständiges Dokument betrachtet werden, d.h., es hat eine eigene **DTD**, die von der **DTD** des aufrufenden Dokumentes abweichen kann.

### Beispiel:

```
<!DOCTYPE buch PUBLIC "-//Seume//DTD Handbuch V1.00//DE"
[
<!ENTITY kap1 SYSTEM "kapitel1.sgm" SUBDOC>
<!ENTITY kap2 SYSTEM "kapitel1.sgm" SUBDOC>
<!ENTITY anhang SYSTEM "anhang.sgm" SUBDOC>
]>
<buch>
&kap1;
&kap2;
&anhang;
</buch>
```

Dokument mit dem Hauptelement "buch" besteht aus den externen Dokumenten "kap1.sgm", "kap2.sgm" und "anhang.sgm".

### Hinweis zu XML

Da SUBDOC in XML nicht verfügbar ist, muss dort für externe Dokumente auf allgemeine Entitäten zurückgegriffen werden. Es ist dabei allerdings zu beachten, dass alle Bestandteile auf Grundlage der gleichen **DTD** definiert sein müssen. Weiterhin muss beim Einfügen der Inhalte der externen Entitäten ein gültiges (valides) Inhaltsmodell des Hauptdokumentes entstehen!

### Hinweis (XML Converter):

Nicht unterstützt.

### Hinweis

Nur in **SGML** verfügbar!

## SYSTEM

---

Systembezeichner, in der Regel eine Dateibezeichnung.

### Syntax 1

#### **SYSTEM** *System-ID*

*System-ID* eingeschränkte **Zeichenkette**, die einen Systembezeichner enthält (siehe **Zeichenkette, eingeschränkte**).

### Syntax 2

#### **PUBLIC** *Public-ID System-ID*

*Public-ID* eingeschränkte **Zeichenkette**, die einen öffentlichen Bezeichner (siehe auch **PUBLIC**) enthält.

*System-ID* eingeschränkte **Zeichenkette**, die einen Systembezeichner enthält (siehe **Zeichenkette, eingeschränkte**). Innerhalb von XML ist der System-ID eine Pflichtangabe, innerhalb von SGML ist diese Angabe optional.



## Vereinbarung

---

Vereinbarung (Deklaration) eines Syntaxbestandteils des Dokumentes.

### Syntax

**<!Typ Parameter>**

**<** Start der Vereinbarung

**>** Ende der Vereinbarung

**Typ** Typ der Vereinbarung, folgende Werte sind möglich:

XML **XML-Deklaration**

SGML **SGML-Deklaration**

**DOCTYPE**

**ELEMENT**

**ENTITY**

**{Kommentar}**

**Parameter** Abhängig vom Typ (siehe auch deren Beschreibungen)

---

## Vereinbarung, erweiterte

---

Erweiterte Vereinbarung.

Dient zum Definieren zusätzlicher Bestandteile zusätzlich zur **DTD**.

Eine erweiterte Vereinbarung ist nur im **DOCTYPE** erlaubt.

### Syntax

**[{*Vereinbarung*}\*]**

**[**                      Beginn der erweiterten Vereinbarung

**]**                      Ende der erweiterten Vereinbarung

*Vereinbarung*              zusätzliche **Vereinbarungen**, ausgenommen  
DOCTYPE.

### Beispiel

```
<!DOCTYPE dokument PUBLIC "-//Seume//DTD Handbuch
V1.00//DE" [
<!ENTITY entity.001 SYSTEM "grafik.tif" NDATA bmp>
]>
```

In der erweiterten Deklaration wird die zusätzliche externe Grafikdatei "grafik.tif" als Entität "entity.001" deklariert.

**Vereinbarung, leere**

---

Leere Vereinbarung.

**Syntax**

<!>

## XML-Deklaration

---

Die XML-Deklaration leitet ein XML-Dokument ein. Diese Deklaration wird empfohlen. Der Einsatz ist jedoch nicht zwingend erforderlich.

Wichtigster Bestandteil der XML-Deklaration ist die Angabe der Kodierung. Wenn ein Dokument ein **BOM** enthält, muss die Kodierung im **BOM** und in der XML-Deklaration übereinstimmen. Es empfiehlt sich, die Kodierung innerhalb der XML-Deklaration stets anzugeben, da der **BOM** in der Regel in den gängigen Editoren nicht angezeigt wird.

### Syntax

**<?xml version encoding? standalone? ?>**

<i>version</i>	Version des XML-Dokumentes in Schreibweise eines Attributes: version="zeichenkette" Zur Zeit gültige Werte der XML-Version:  1.0      XML Version 1.0  Siehe auch <b>[XML]</b> .
<i>encoding</i>	Kodierung des XML-Dokumentes in Schreibweise eines Attributes encoding="zeichenkette" Gültige Werte für die Kodierung sind z.B.:  ASCII      ASCII-Kodierung  US-ASCII      ASCII-Kodierung  UTF-8      UTF-8-Kodierung  ...  Siehe auch <b>[XML]</b> .
<i>standalone</i>	Definiert, ob das Dokument ohne externe Definitionen ( <b>DTD</b> ) gültig ist. Diese Angabe wird in Schreibweise eines Attributes angegeben: encoding="zeichenkette"  Gültige Werte sind:



yes	Dokument ist "alleinstehend" gültig (keine DTD bzw. keine externe Definitionen erforderlich).
no	Dokument kann externe Definitionen nutzen.

### Beispiele 1

```
<?xml version="1.0" ?>
```

### Beispiele 2

```
<?xml version="1.0" encoding="ASCII" ?>
```

### Beispiele 3

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
```

Siehe auch

[\[XML\]](#)

## Zeichenverweis

---

Referenz, die ein Zeichen darstellt.

### Syntax 1

**&#Dezimalzahl;**

*Dezimalzahl*      Numerischer Zeichencode für das Zeichen, erlaubte Dezimalzeichen sind

0123456789

### Syntax 2 (XML und SGML gemäß Web SGML Adaption)

**&#x{Hexadezimalzahl};**

*Hexadezimalzahl*      Numerischer Zeichencode für das Zeichen, erlaubte Hexadezimalzeichen sind:

0123456789ABCDEF

Im SGML-Standard (siehe **[SGML]**) nicht enthalten, aber in der Erweiterung für das Web (siehe **[Web SGML]**) definiert.

### Syntax 3 (SGML)

**&#Funktion;**

*Funktion*      **Bezeichner** für das Zeichen, gültige vordefinierte Werte sind:

**RE**      (13) Wagenrücklauf

**RS**      (10) Zeilenvorschub

**TAB**      (9) Tabulator

**SPACE**      (32) Leerzeichen

Funktionszeichen. Die definierten Zeichen werden im Abschnitt **FUNCTION** innerhalb **SGML-Deklaration** der definiert.



# Kompatibilitätsmodus

## Hinweis

In neuen Skripten nicht verwenden!

## Beschreibung

Dieser Modus ist zur Erhaltung der Kompatibilität mit Skripten, die für den Converter bis zur Version 1.23 entwickelt worden, erforderlich!

## Übersicht über die Änderungen

---

### Alte Syntax

### Hinweise zur neuen Syntax

#### Aufruf

Der Schalter `/c` wurde für den Kompatibilitätsmodus hinzugefügt. Skripte aus der Version 1.23 oder einer früheren Version können nur noch mit diesem Schalter gestartet werden.

Für die Erstellung einer Gesamtdatei wurde der Speicherort geändert. In der neuen Syntax wird die Ausgabedatei stets relativ zum Arbeitsverzeichnis angelegt. In den Vorversionen wurde die Ausgabedatei stets im Ordner des ersten gefundenen Dokumentes erstellt.

#### Attributbedingung [ ]

Die Vergleichsoperatoren "`<>`" und "`=`" werden in der neuen Syntax unabhängig der Groß- und Kleinschreibung ausgewertet:

`<>`      ungleich (unabhängig der Groß- und Kleinschreibung)

`=`        gleich (unabhängig der Groß- und Kleinschreibung)

Zusätzlich wurden in der neuen Syntax folgende Operatoren eingeführt:

`==`      identisch (mit Beachtung der Groß- und Kleinschreibung)

`!=`      nicht identisch (mit Beachtung der Groß und Kleinschreibung)

<b>Skript-Einstellungen</b>	Die Einstellungen <b>FILENAME</b> , <b>EXTENSION</b> und <b>OWNER</b> wurden entfernt. Der Dateiname der Ausgabedatei oder die Dateierweiterung der Ausgabedateien werden in der neuen Syntax ausschließlich per Kommandozeilenparameter gesteuert (siehe <b>Bedienung</b> ).
<b>CONVERTELEMENTS</b>	In der neuen Syntax wird als Vorgabe <b>ONLYDEFINED</b> verwendet, im Kompatibilitätsmodus <b>ALL</b> .
<b>CONVERTENTITIES</b>	In der neuen Syntax wird als Vorgabe <b>ONLYDEFINED</b> verwendet, im Kompatibilitätsmodus <b>ALL</b> .
<b>ALTVALUE</b>	VALUE(...,ASC)
<b>ASCVALUE</b>	VALUE(...,ALT)
<b>BASE</b>	In der alten Syntax musste das Basiselement stets als <b>Zeichenkette</b> angegeben werden, in der neuen Syntax kann es als Zeichenkette oder als <b>Bezeichner</b> angegeben.
<b>COPY</b>	In der neuen Syntax führt <b>COPY</b> die Elementregeln des angegebenen Elementes bei den Ersetzungstypen <b>DATA</b> , <b>ALT</b> und <b>ASC</b> nicht aus.
<b>COPYALL</b>	<b>COPY(...,ALL,...,{Trenntext})</b> Bitte beachten: In der neuen Syntax werden die Elementregeln des aufgerufenen Elementes stets ausgeführt!
<b>COPYALTALL</b>	<b>COPY(...,ALL,ALT,...,{Trenntext})</b> Bitte beachten: In der neuen Syntax werden die Elementregeln des aufgerufenen Elementes stets ausgeführt!
<b>COPYALTONE</b>	<b>COPY(...,ONE,ALT,...)</b> Bitte beachten: In der neuen Syntax werden die Elementregeln des aufgerufenen Elementes stets ausgeführt!
<b>COPYASCALL</b>	<b>COPY(...,ALL,ASC,...,{Trenntext})</b>

Bitte beachten: In der neuen Syntax werden die Elementregeln des aufgerufenen Elementes stets ausgeführt!

**COPYASCON**

COPY(...,ONE,ASC,...)

Bitte beachten: In der neuen Syntax werden die Elementregeln des aufgerufenen Elementes stets ausgeführt!

**COPYONE**

COPY(...,ONE,...)

Bitte beachten: In der neuen Syntax werden die Elementregeln des aufgerufenen Elementes stets ausgeführt!

**COUNT**

In der neuen Syntax wird das angegebene Element nicht nur im erweiterten Kontext gesucht, sondern es wird auch das eigene Element geprüft.

**CUT**

In der neuen Syntax führt CUT die Elementregeln des angegebenen Elementes bei den bei den Ersetzungstypen *DATA*, *ALT* und *ASC* nicht aus.

**COUNTER**

Ersatzlos entfallen.

**EXTENSION**

Die Dateierweiterung der Ausgabedateien wird in der neuen Syntax über einen Kommandozeilenparameter gesteuert (siehe **Bedienung**).

**FILENAME**

Der Dateiname der Ausgabedatei wird in der neuen Syntax über einen Kommandozeilenparameter gesteuert (siehe **Bedienung**).

**OWNER**

Diese Einstellung ist komplett entfallen.



---

## Aufruf

---

### Syntax

```
XMLcnv.exe eing skript /s /o /l /c /d
```

**eing** Eingabedateiname oder Dateispezifikation der zu konvertierenden Datei oder Dateien. Es dürfen Platzhalterzeichen ("\*" und "?") in der Dateispezifikation eingegeben werden. Bei der Eingabe von Platzhalterzeichen werden alle Dateien, die dem Suchmuster entsprechen, konvertiert.

Beispiele:

Vollständige Dateibenennung

```
"C:\Test\Demo.xml "
```

oder mit Wildcards

```
"C:\Test\*.xml "
```

oder

```
"C:\Test\TE?T.xml "
```

oder relative Pfadangabe

```
"Test\*.xml "
```

oder indirekte, relative Pfadangabe

```
".\..\Test\*.xml "
```

Achtung! Wenn für die Ausgabe ein Dateiname angegeben wird, so wird diese Ausgabedatei im Ordner des ersten gefundenen Dokumentes erstellt.

**skript** Projektname. Es genügt der Skriptname ohne Erweiterung (z.B. "Html"). Die Projektdatei sollte sich im gleichen Verzeichnis wie das Programm befinden. Die Standarderweiterung ist ".xb".);

Beispiel:

```
"C:\Test\Html "
```

oder

```
"C:\Test\Html.xb "
```

oder, wenn sich der Converter im gleichen Verzeichnis befindet:

```
"Html "  
oder  
"Html.xb"  
  
/s      schaltet die Dateisuche in Unterverzeichnissen ein  
/o      schaltet die Sortierung der gefunden Dateien ein  
/l      Spracheinstellung für die Sortierung:  
g       deutsch (Syntax: /lg  
e       englisch (Syntax: /le)  
f       französisch (Syntax: /lf)  
  
/c      Kompatibilitätsmodus
```

## Einstellungen

In den **Skript-Einstellungen** tragen Sie erforderlichen Einstellungen, Zieldateierweiterung oder Zieldateiname, XML- oder SGML-Syntax, den PUBLIC und/oder SYSTEM-Identifikator der **DTD** usw. ein. Das Beispiel einer HTML-Konvertierung können kann wie folgt konfiguriert werden:

```
EXTENSION="html "
```

```
SYNTAX=XML
```

```
BASE="dokument "
```

```
OWNER="DEMO "
```

```
SYSTEM="dokument.dtd"
```

```
PUBLIC="-//Unser Beispiel//DTD Demo 1.0//DE"
```

In diesen Einstellungen wird festgelegt, 1) dass pro konvertierte Datei eine Zieldatei mit der Dateierweiterung "html" erzeugt wird, 2) dass die Ausgangsdaten XML-Daten sind, 3) wenn in den Instanzen kein DOCTYPE angegeben wird, dass die Instanzen nur gültig sind, wenn das Basiselement "dokument" lautet, 4) wenn in den Instanzen ein DOCTYPE mit einem SYSTEM-Identifikator angegeben wird, dass die Instanzen nur gültig sind, wenn der Eintrag "dokument.dtd" lautet, 5) wenn in den Instanzen ein PUBLIC-Identifikator angegeben wird, dass die Instanzen nur gültig sind, wenn der Eintrag "-//Unser Beispiel//DTD Demo 1.0//DE" lautet.

## Hinweis

Im Kompatibilitätsmodus ist keine Definition einer Ausgabe erlaubt. Die Ausgabe muss im Skript definiert werden. Der Kompatibilitätsmodus wird entweder über Kommandozeilenschalter oder über die Dateierweiterung des Skriptes (ehemals: MTC) gesteuert.

Im Folgenden werden die Einstellungen/Befehle, die ausschließlich im Kompatibilitätsmodus gültig sind, aufgeführt:

- *Skript-Einstellungen*
- EXTENSION
- FILENAME
- OWNER

## Attributbedingung [ ]

Diese Kennung wird in Abfragen (**Attributbedingung**, **Bedingungsausdruck**) für die Abfrage von Attributwerten verwendet.

### Hinweis

Diese Einstellungen gelten nur für den **Kompatibilitätsmodus**!

### Syntax

[**Attributname** **Operator** **Wert**]

**Attributname**            **Bezeichner** für den Namen eines **Attributes**.

**Operator**            Vergleichsoperator:

<	kleiner
>	größer
<=	kleiner gleich
>=	größer gleich
=	gleich , identisch (mit Beachtung der Groß- und Kleinschreibung)
<>	ungleich , nicht identisch (mit Beachtung der Groß und Kleinschreibung)

**Wert**            **Zeichenkette**, für den **Attributwert**.

Diese Syntax wird innerhalb von **Attributbedingung** verwendet.

Beachten Sie, dass die Vergleichsoperatoren "=" und "<>" im Kompatibilitätsmodus stets die Groß- und Kleinschreibung berücksichtigt.

Die aktuelle Syntax (siehe [ ]) verwendet hierfür die Operatoren "identisch (==)" und "nicht identisch (!=)" und für Vergleiche unabhängig der Groß- und Kleinschreibung "gleich (=)" und "ungleich (<>)".



## Skript-Einstellungen

---

Parameter zur Konfiguration des **Skriptes**.

Soll eine Ausgabedatei je Eingabedatei oder eine einzige Ausgabedatei für alle Eingabedateien erzeugt werden?

- Siehe **EXTENSION** und **FILENAME**.

Sollen XML- oder SGML-Daten konvertiert werden?

- Siehe **SYNTAX**.

Sollen im Dokument alle Elemente und Entitäten vollständig konvertiert werden?

- Siehe **CONVERTELEMENTS** und **CONVERTENTITIES**.

Wer ist der Besitzer der Lizenz?

- Siehe **OWNER**.

Wie werden die passenden Daten zum **Skript** identifiziert?

- Durch das Hauptelement, siehe **BASE**.
- Durch einen öffentlichen Bezeichner, siehe **PUBLIC**.

### Hinweis

Diese Einstellungen gelten nur für den **Kompatibilitätsmodus**!

### Syntax

{**EXTENSION**|**FILENAME**}

{**SYNTAX**}?

{**CONVERTELEMENTS**}?

{**CONVERTENTITIES**}?

**BASE**

**OWNER**

**SYSTEM**

{**PUBLIC**}+

## ALTVALUE

---

Ausgabe von beliebigen Attributwerten. Sucht das angegebene Attribut im aktuellen *Element* oder im angegebenen *Element* im erweiterten Kontext und gibt den Inhalt mit alternativer Entitäten-Ersetzung aus.

### Syntax 1

**ALTVALUE**(*[Attributname]*)

### Syntax 2

**ALTVALUE**(*Elementname**[Attributname]*)

*Attributname*                      *Bezeichner* für den Namen eines *Attributes*.

*Elementname*                    *Bezeichner* für ein *Element*. Dieses *Element* kann in einem beliebigen Kontext zu dem aktuellen *Element* stehen. Die Kontextzuordnung erfolgt entsprechend dem INX-Kommando.

### Beispiel 1

Daten:

```
<kapitel nr="5&sol;4">
  <titel>Vorwort</titel>
</kapitel>
```

Skript:

```
ELEMENT kapitel
  ATTLIST [nr=" "]
  BEG=' <DIV><A TITEL="' +ALTVALUE([nr]) + '">'
  END="</A></DIV>"
ENDE

ENTITY sol="&sol;" ALTERNATE="." ASCII="-"
```

Ergebnis:

```
<DIV><A TITEL="5.4">Vorwort</TITEL></DIV>
```

Mit der Attributabfrage (VALUE) wird der Wert des Attributes *nr* des Elementes *kapitel* abgefragt und als HTML-Element *a* mit dem

Attribut `titel` ausgegeben, wobei die Entität `sol` wie definiert als `/` ausgegeben wird.

## Beispiel 2

Daten:

```
<kapitel nr="5&sol;4">
  <titel>Vorwort</titel>
</kapitel>
```

Skript:

```
ELEMENT titel
  BEG="<h1>"+ALTVALUE(kapitel[nr])+ " "
  END="</h1>"
ENDE

ENTITY sol="&sol;" ALTERNATE="." ASCII="-"
```

Ergebnis:

```
<H1>5.4 Vorwort</H1>
```

Mit der Attributabfrage (VALUE) wird der Wert des Attributes `nr` des Elementes `kapitel` abgefragt und als Text der HTML-Überschrift `h1` ausgegeben, wobei die Entität `sol` wie definiert als `/` ausgegeben wird.

## ASCVALUE

---

Ausgabe von beliebigen Attributwerten mit Entitätenersetzung für ASCII. Sucht das angegebene Attribut im aktuellen *Element* oder im angegebenen *Element* im erweiterten Kontext und gibt den Inhalt mit Entitäten-Ersetzung für ASCII aus.

### Syntax 1

**ASCVALUE**(*[Attributname]*)

### Syntax 2

**ASCVALUE**(*Elementname**[Attributname]*)

*Attributname*                      *Bezeichner* für den Namen eines *Attributes*.

*Elementname*                    *Bezeichner* für ein *Element*. Dieses *Element* kann in einem beliebigen Kontext zu dem aktuellen *Element* stehen. Die Kontextzuordnung erfolgt entsprechend dem INX-Kommando.

### Beispiel 1

Daten:

```
<kapitel nr="5&sol;4">
  <titel>Vorwort</titel>
</kapitel>
```

Skript:

```
ELEMENT kapitel
  ATTLIST [nr=" "]
  BEG=' <DIV><A NAME="'+ASCVALUE([nr])+ ' ' /> '
  END="</DIV>"
ENDE

ENTITY sol="&sol;" ALTERNATE="." ASCII="-"
```

Ergebnis:

```
<DIV><A NAME="5-4" /></DIV>
```

Mit der Attributabfrage (VALUE) wird der Wert des Attributes *nr* des Elementes *kapitel* abgefragt und als HTML-Ankerelement *a* mit

dem Attribut `name` ausgegeben, wobei die Entität `sol` wie definiert als – ausgegeben wird.

## Beispiel 2

Daten:

```
<kapitel nr="5&sol;4">
  <titel>Vorwort</titel>
</kapitel>
```

Skript:

```
ELEMENT titel
  BEG="<h1>"+ASCVALUE(kapitel[nr])+ " "
  END="</h1>"
ENDE

ENTITY sol="&sol;" ALTERNATE="." ASCII="-"
```

Ergebnis:

```
<H1>5-4 Vorwort</H1>
```

Mit der Attributabfrage (VALUE) wird der Wert des Attributes `nr` des Elementes `kapitel` abgefragt und als Text der HTML-Überschrift `h1` ausgegeben, wobei die Entität `sol` wie definiert als – ausgegeben wird.



---

## **BASE**

---

Im Kompatibilitätsmodus muss das Basiselement als Zeichenfolge angegeben werden.



## COPY

---

Die Elementregeln des angegebenen Elementes werden stets ausgeführt.

In der neuen Syntax führt COPY die Elementregeln des angegebenen Elementes bei den bei den Ersetzungstypen **DATA**, **ALT** und **ASC** nicht aus.

## COPYALL

---

Sucht alle Vorkommen des angegebenen Elementes in der **Unterstruktur** des aktuellen Elementes und gibt die Daten zurück. Es werden keine Element-Regeln für die enthaltenen **Unterelemente** ausgeführt. Die Daten werden an der aktuellen Position eingefügt.

Werden mehrere Elemente gefunden, so werden diese mit dem angegebenen Trennungstext voneinander abgetrennt.

### Syntax

**COPYALL**(*Elementname*,*Zeichenkette*)

*Elementname*                      *Bezeichner* für ein *Element*.

*Zeichenkette*                      Ein Text, der als Abtrennung jeweils zwischen die gefundenen Daten eingefügt wird.

### Beispiel

Daten:

```
<dokument>
  <titel>Vorwort<index>B&auml;ml;r</index></titel>
  <p>Das ist <b>wichtig<index>Wolf</index></b></p>
</dokument>
```

Skript:

```
ELEMENT dokument
  BEG='<meta name="keywords" content="'
  BEG=COPYALL(index," ", " )
  BEG=' ">'
ENDE
```

Ergebnis:

```
<meta name="keywords" content="B&auml;ml;r, Wolf">
```

In diesem Beispiel werden alle Stichwort-Elemente `index` gesucht und als HTML Meta-Element `keywords` ausgegeben.

## COPYALTALL

---

Sucht alle Auftreten des angegebenen Elementes in der **Unterstruktur** des aktuellen Elementes und gibt die Daten zurück. Es werden keine Element-Regeln für die enthaltenen **Unterelemente** ausgeführt. Alle gefundenen Daten werden mit alternativer Entitäten-Ersetzung umgesetzt. Die Daten werden an der aktuellen Position eingefügt.

### Syntax

**ALTALL**(**Elementname**,**Zeichenkette**)

**Elementname**            **Bezeichner** für ein **Element**.

**Zeichenkette**            Ein Text, der als Abtrennung jeweils zwischen die gefundenen Daten eingefügt wird.

### Beispiel

Daten:

```
<dokument>
  <titel>Vorwort<index>B&auml;r</index></titel>
  <p>Das ist <b>wichtig<index>Wolf</index></b></p>
<dokument>
```

Skript:

```
ELEMENT dokument
  BEG='<meta name="keywords" content="'
  BEG=COPYASCALL(index," ")
  BEG="'>'
ENDE
ENTITY Ouml="&auml" ALTERNATE="ae" ASCII="ä"
```

Ergebnis:

```
<meta name="keywords" content="Baer, Wolf">
```

In diesem Beispiel werden alle Stichwort-Elemente `index` gesucht und als HTML Meta-Element `keywords` ausgegeben. Die Entitäten-konvertierung erfolgt hierbei entsprechend `ALTERNATE`-Anweisung als `ae`.

## COPYALTONE

---

Sucht das erste Auftreten des angegebenen Elementes in der **Unterstruktur** des aktuellen Elementes und gibt die Daten zurück. Es werden keine Element-Regeln für die enthaltenen **Unterelemente** ausgeführt. Alle gefundenen Daten werden mit alternativer Entitäten-Ersetzung umgesetzt. Die Daten werden an der aktuellen Position eingefügt.

### Syntax

**ALTONE**(**Elementname**)

**Elementname** **Bezeichner** für ein **Element**.

### Beispiel

Daten:

```
<dokument>
<titel>&Ouml;l ist wichtig</titel>
<titel>Vorwort</titel>
</dokument>
```

Skript:

```
ELEMENT dodument
  BEG='<meta name="titel" content="'
  BEG=COPYONE(index)
  BEG=' ">'
ENDE
ELEMENT titel
  DAT=DROP
ENDE
ENTITY Ouml="&Ouml" ALTERNATE="Oe" ASCII="Ö"
```

Ergebnis:

```
<meta name="titel" content="Oel ist wichtig">
```

In diesem Beispiel wird der erste Titel (Element `titel`) im Dokument gesucht und in der HTML-Ausgabe mit alternativer Ersetzung gemäß der ALTERNATE-Definition ausgegeben:



## COPYASCALL

---

Sucht alle Vorkommen des angegebenen Elementes in der **Unterstruktur** des aktuellen Elementes und gibt die Daten zurück. Es werden keine Element-Regeln für die enthaltenen **Unterelemente** ausgeführt.

Alle gefundenen Daten werden entsprechend der definierten ASCII-Entitäten-Ersetzung umgesetzt. Die Daten werden an der aktuellen Position eingefügt.

Werden mehrere Elemente gefunden, so werden diese mit dem angegebenen Trennungstext voneinander abgetrennt.

### Syntax

**ASCALL**(**Elementname**,**Zeichenkette**)

**Elementname**            **Bezeichner** für ein **Element**.

**Zeichenkette**            Ein Text, der als Abtrennung jeweils zwischen die gefundenen Daten eingefügt wird.

### Beispiel

Daten:

```
<dokument>
  <titel>Vorwort<index>B&auml;l;r</index></titel>
  <p>Das ist <b>wichtig<index>Wolf</index></b></p>
</dokument>
```

Skript:

```
ELEMENT dokument
  BEG='<meta name="keywords" content="'
  BEG=COPYASCALL(index," ")
  BEG=' ">'
ENDE
ENTITY Ouml="&auml" ALTERNATE="ae" ASCII="ä"
```

Ergebnis:

```
<meta name="keywords" content="Bär, Wolf">
```

In diesem Beispiel werden alle Stichwort-Elemente `index` gesucht und als HTML META-Element `keywords` ausgegeben. Die Entitätä-



tenkonvertierung erfolgt hierbei entsprechend ASCII-Anweisung als  
ä.

## COPYASCONC

Sucht das erste Auftreten des angegebenen Elementes in der **Unterstruktur** des aktuellen Elementes und gibt die Daten zurück. Es werden keine Element-Regeln für die enthaltenen **Unterelemente** ausgeführt.

Alle gefundenen Daten werden entsprechend der definierten ASCII-Entitäten-Ersetzung umgesetzt. Die Daten werden an der aktuellen Position eingefügt.

### Syntax

**ASCONC**(**Elementname**)

**Elementname** **Bezeichner** für ein **Element**.

### Beispiel

Daten:

```
<dokument>
<titel>&Ouml;l ist wichtig</titel>
<titel>Vorwort</titel>
</dokument>
```

Skript:

```
ELEMENT document
  BEG='<meta name="titel" content="'
  BEG=COPYONE(index)
  BEG=' ">'
ENDE
ELEMENT titel
  DAT=DROP
ENDE
ENTITY Ouml="&Ouml;" ALTERNATE="Oe" ASCII="Ö"
```

Ergebnis:

```
<meta name="titel" content="Öl ist wichtig">
```

In diesem Beispiel wird der erste Titel (Element `titel`) im Dokument gesucht und in der HTML-Ausgabe mit ASCII-Ersetzung ausgegeben.



## COPYONE

---

Sucht das erste Auftreten des angegebenen Elementes in der **Unterstruktur** des aktuellen Elementes und gibt die Daten zurück. Es werden keine Element-Regeln für die enthaltenen **Unterelemente** ausgeführt. Die Daten werden an der aktuellen Position eingefügt.

### Syntax

**COPYONE**(**Elementname**)

**Elementname**            **Bezeichner** für ein **Element**.

### Beispiel

Daten:

```
<dokument>
<titel>&Ouml;l ist wichtig</titel>
<titel>Vorwort</titel>
</dokument>
```

Skript:

```
ELEMENT dokument
  BEG='<meta name="titel" content="'
  BEG=COPYONE(index)
  BEG=' ">'
ENDE
ELEMENT titel
  DAT=DROP
ENDE
ENTITY Ouml="&Ouml" ALTERNATE="Oe" ASCII="Ö"
```

Ergebnis:

```
<meta name="titel" content="&Ouml;l ist wichtig">
```

In diesem Beispiel wird der erste Titel (Element `titel`) im Dokument gesucht und in der HTML-Ausgabe komplett mit Entitäten ausgegeben.



## COUNT

---

Im Kompatibilitätsmodus wird das angegebene Element ausschließlich im erweiterten Kontext gesucht.

## COUNTER

---

Zählt das Vorkommen aller Elemente auf einer Ebene, entweder vom aktuellen *Element* oder vom angegebenen *Element* aus. Bei Angabe eines Elementes wird dieses im erweiterten Kontext gesucht und von der gefundenen Position aus werden alle Elemente dieser Ebene gezählt. Der Ergebniswert wird an der aktuellen Position eingefügt.

### Hinweis

Es werden die Elemente der gefundenen Ebene gezählt. In der gefundenen Ebene werden die Elemente unabhängig vom Namen gezählt. Der angegebene Elementname dient lediglich dem Auffinden der Ebene und der Position, bis zu der gezählt werden soll.

Im Unterscheid zu *COUNT* werden auch unterschiedliche Elemente der Ebene gezählt. *COUNT* zählt nur das angegebene Element in der Ebene.

### Syntax 1

#### **COUNTER()**

### Syntax 2

#### **COUNTER**(*Elementname*)

*Elementname*            *Bezeichner* für ein *Element*.

### Beispiel

Daten:

```
<dokument>
  <kapitel>
    <titel>Vorwort</titel>
  </kapitel>
```

```
<kapitel>
  <titel>Anleitung</titel>
</kapitel>
<kapitel>
  <titel>Zusammenfassung</titel>
</kapitel>
<anhang>
  <titel>Hinweise</titel>
</anhang>
</dokument>
```

### Skript:

```
ELEMENT titel
IF IN kapitel
  BEG="<h1>"+COUNTER(kapitel)+". "+
  END=" (" +COUNT(kapitel)+")</h1>"
ELSEIF IN anhang
  BEG="<h1>"+COUNTER(anhang)+". "+
  END=" (" +COUNT(anhang)+")</h1>"
ENDIF
ENDE
```

### Ergebnis:

```
<h1>1. Vorwort (1)</h1>
<h1>2. Anleitung (2)</h1>
<h1>3. Zusammenfassung (3)</h1>
<h1>4. Hinweise (1)</h1>
```

In diesem Beispiel werden die Überschriften der einzelnen Kapitel durchnummeriert. Zum verdeutlichen des Unterschiedes zum **COUNT**-Befehls wurden am Ende der Überschriften die Zählwerte von **COUNT** in Klammern zusätzlich angegeben.



## CUT

---

Die Elementregeln des angegebenen Elementes werden stets ausgeführt.

In der neuen Syntax führt CUT die Elementregeln des angegebenen Elementes bei den bei den Ersetzungstypen **DATA**, **ALT** und **ASC** nicht aus.



## EXTENSION

---

Definiert die Dateierweiterung (-extension) der zu erzeugenden Dateien. Die Extension der Zielfeile sollte sich von der Quelldatei unterscheiden. Sind die Bezeichnungen von Quell- und Zielfeile identisch, wird die Quelldatei überschrieben!

### Hinweis

Diese Einstellungen gelten nur für den **Kompatibilitätsmodus!**

### Syntax

**EXTENSION** = *Text*

*Text* **Zeichenkette**, der durch Hochkommas ("..." oder '...') angegeben werden muss.

Dieser Text definiert die zu verwendende Dateinamenserweiterung für die Ausgabedatei. Es dürfen nur Zeichen verwendet werden, die vom verwendeten Betriebssystem für Dateibezeichnungen (bzw. Erweiterungen) zugelassen sind.

Alternativ kann mit dem Befehl FILENAME eine Datei als Zielfeile festgelegt werden. Dabei ist zu beachten, dass bei der Bearbeitung von mehreren Ausgangsdateien nur eine Zielfeile erzeugt wird.

### Beispiel

```
EXTENSION = "htm"
```

Für jede zu konvertierende Datei wird eine Ausgabedatei mit der Dateinamenserweiterung htm erzeugt.



## FILENAME

---

Definiert den Dateinamen der zu erzeugenden Datei.

Bei der Bearbeitung von mehreren Ausgangsdateien wird hierbei nur eine Zielformat erzeugt. Die Extension der Zielformat sollte sich von der Quelldatei unterscheiden. Sind die Bezeichnungen von Quell- und Zielformat identisch, wird die Quelldatei überschrieben!

Die Ausgabeformat wird, wenn kein Verzeichnis angegeben wurde, im Ordner der Eingabedateien ausgegeben.

### Hinweis

Diese Einstellungen gelten nur für den **Kompatibilitätsmodus**!

### Syntax

**FILENAME** = *Text*

*Text* **Zeichenkette**, der durch Hochkommas ("..." oder '...') angegeben werden muss.

Dieser Text definiert den Dateinamen der Ausgabeformat. Es dürfen nur Zeichen verwendet werden, die vom verwendeten Betriebssystem für Dateibezeichnungen zugelassen sind.

Alternativ kann mit dem Befehl EXTENSION eine Dateierweiterung für die Zielformate festgelegt werden. Dabei wird für jede bearbeitete Datei eine Zielformat mit der angegebenen Extension erzeugt.

### Beispiel

```
FILENAME = "kapitel.htm"
```

Für alle zu konvertierenden Dateien wird in eine gemeinsame Ausgabeformat kapitel.htm erzeugt, in der das Konvertierungsergebnis in Reihenfolge der Bearbeitung gespeichert wird.



## OWNER

---

Definiert den Lizenznehmer. Über diesen Eintrag wird der Bezug von **Skript** und Programm hergestellt. Der Eigner-Eintrag muss mit dem Lizenzeintrag des Programms übereinstimmen.

Eine Programmausführung ist nur bei Übereinstimmung des Lizenzeintrages im **Skript** möglich.

### Hinweis

Diese Einstellungen gelten nur für den Kompatibilitätsmodus!

### Syntax

**OWNER** = *Text*

*Text*                      Ein Textbereich, der durch Hochkommas ("..." oder '...') angegeben werden muss.

Dieser Text enthält die Bezeichnung des Eigentümers.

### Beispiel

```
OWNER = "VIELDRUCK GmbH"
```

Es werden nur Skripte verarbeitet, deren Lizenzkennung mit der produktinternen Lizenzkennung übereinstimmen.



# Editoren

## CodePad Konfiguration

---

### Konfigurationsdateien

```
Editor\CodePad\XML Converter.def
```

### Hinweis

Diese Konfiguration wurde für **CodePad Version 4.1** (deutsche Version) erstellt.

### Installation

- Kopieren Sie die Syntax-Konfigurationsdatei (.def) in den Syntaxordner von CodePad. Dieser befindet sich im Programmverzeichnis (in der Regel: "C:\Programme") im Unterordner ("CodePad\Syntax Definitions").
- Starten Sie CodePad. Fertig.

### Siehe

**[CodePad]**



## Notepad++ Konfiguration

---

### Konfigurationsdateien

Editor\NotepadPP\userDefineLang.xml

### Hinweis

Diese Konfiguration wurde für **Notepad++ Version 5.7** (deutsche Version) erstellt.

### Installation

- Gehen Sie mit dem Explorer in den Benutzerordner des Programms Notepad++. Dieser Ordner befindet sich im Benutzerverzeichnis ("C:\Dokumente und Einstellungen\{Benutzername}\Anwendungsdaten\Notepad++").
- Befindet sich in diesem Ordner noch keine Datei mit dem Namen "userDefineLang.xml", dann können Sie die mitgelieferte Konfigurationsdatei "userDefineLang.xml" direkt in diesen Ordner kopieren.
- Befindet sich in diesem Ordner bereits eine Datei mit dem Namen "userDefineLang.xml", dann müssen Sie diese mit einem Texteditor zur Bearbeitung öffnen. Öffnen Sie weiterhin die mitgelieferte Konfigurationsdatei ("userDefineLang.xml") mit einem Texteditor und kopieren Sie das Element "UserLang" komplett vom Starttag "<UserLang ...>" bis einschließlich dem Endtag "</UserLang>" in die Zwischenablage. Schließen Sie die mitgelieferte Konfigurationsdatei. Fügen Sie in die Konfigurationsdatei des Programms vor dem Endtag "</NotepadPlus>" den Inhalt der Zwischenablage ein.
- Starten Sie Notepad++. Fertig.

### Siehe

[Notepad++]



## PSPad Konfiguration

---

### Konfigurationsdateien

Editor\PsPad\XML Converter.INI

Editor\PsPad\XML Converter.DEF

### Hinweis

Diese Konfiguration wurde für den **PSPad Editor Version 4.5.4** (deutsche Version) erstellt.

### Installation

- Kopieren Sie die Syntax-Konfigurationsdatei (.INI) in den Syntaxordner des PSPad. Dieser befindet sich im Programmverzeichnis (in der Regel: "C:\Programme") im Unterordner ("PSPad Editor\Syntax").
- Kopieren Sie die Kontext-Konfigurationsdatei (.DEF) in den Kontextordner des PSPad. Dieser befindet sich im Programmverzeichnis (in der Regel: "C:\Programme") im Unterordner ("PSPad Editor\Context").
- Starten Sie den PSPad Editor
- Gehen Sie in das Menü "Einstellungen" - "Highlighter einstellen..." und wählen Sie in der linken Spalte einen der 4 letzten leeren Einträge "<not assigned>" aus (Anklicken). Danach wählen Sie im rechten Fenster (Karteireiter: "Spezifikation") in der Liste "Benutzer-Highlighter" den Eintrag "XML Converter" aus (Anklicken). In der linken Spalte wird jetzt automatisch der Eintrag "<not assigned>" auf "XML Converter" geändert. Aktivieren Sie diesen Eintrag durch Anwählen der Checkbox dieses Eintrages (Klick in die Checkbox). Bestätigen Sie diese Konfiguration mit dem Button "Anwenden" und danach mit "OK".
- Die Programmzuordnung zu den Dateitypen ".xb" und ".mtc" kann über das Menü "Einstellungen" - "Programm einstellen..." erfolgen. Wählen Sie in der linken Spalte den Eintrag "Dateierweiterung zuordnen". Geben Sie unten im Eingabefeld "Erweiterung" die Endung ".xb" ein und bestätigen Sie



mit "Hinzufügen". Wiederholen Sie diesen Vorgang für die Endung ".mtc". Nach erfolgter Eingabe können Sie mit dem Button "Alle Registrieren" den PSPad als Standardeditor für diese Dateitypen in Windows registrieren.

- Beenden Sie das Programm und starten Sie es erneut. Fertig.

**Siehe**

**[PSPad]**



## TextPad Konfiguration

---

### Konfigurationsdateien

Editor\TextPad\XML Converter.syn

### Hinweis

Diese Konfiguration wurde für den **TextPad Version 5.3.1** (deutsche Version) erstellt.

### Installation

- Kopieren Sie die Syntax-Konfigurationsdatei (.syn) in den Systemordner des Programms TextPad. Dieser befindet sich im Programmverzeichnis (in der Regel: "C:\Programme") im Unterordner ("TextPad 5\System").
- Starten Sie TextPad.
- Gehen Sie in das Menü "Konfiguration" - "Neue Dokumentklasse..." und tragen Sie hier "XML Converter". Gehen Sie auf "Weiter" und tragen Sie die Dateitypen (Elemente) wie folgt ein "\*.xb, \*.mtc". Gehen Sie auf "Weiter" und aktivieren Sie "Syntax-Hervorhebungen einschalten" und wählen Sie in der Auswahlliste "Syntaxdefinitionsdatei" den Eintrag "XML Converter.syn" aus. Folgen Sie den weiteren Anweisungen.
- Beenden Sie das Programm und starten Sie es erneut. Fertig.

### Siehe

[TextPad]



## UltraEdit Konfiguration

---

### Konfigurationsdateien

Editor\UltraEdit\XML Converter.uew

### Hinweis

Diese Konfiguration wurde für den **UltraEdit Version 16.20.0** (deutsche Version) erstellt.

### Installation

- Kopieren Sie die Syntax-Konfigurationsdatei (XML Converter.uew) in den Benutzerordner des Programms UltraEdit. Dieser befindet sich im Benutzerverzeichnis ("C:\Dokumente und Einstellungen\{Benutzername}\Anwendungsdaten\IDMComp\UltraEdit").
- Gehen Sie mit dem Explorer in den Benutzerordner des Programms UltraEdit. Sichern Sie die Datei "WORDFILE.UEW" als Kopie (z.B. "WORDFILE\_BACKUP.UEW").
- Öffnen Sie die Syntax-Konfigurationsdatei (XML Converter.uew) mit einem Texteditor und kopieren Sie den kompletten Inhalt in die Zwischenablage.
- Öffnen Sie danach die Datei "WORDFILE.UEW" mit einem Texteditor und fügen Sie den Inhalt der Zwischenablage an das Ende der Datei an. Speichern Sie diese Datei.
- Starten Sie UltraEdit. Fertig.

### Siehe

[UltraEdit]

# Systemanforderungen

## Betriebssysteme

- Windows 95
- Windows 98
- Windows NT 4
- Windows 2000
- Windows XP

## Anforderungen an die Daten

Es werden beliebige XML-/SGML-Instanzen konvertiert, wobei folgende Einschränkungen bzw. Einstellungen zu beachten sind:

Es dürfen als Attributwerte nur **Zeichenkette** verwendet werden!

Die Instanz muss als vollständiges Dokument in einer Datei abgebildet sein - Parameterentitäten bzw. Texteingänge aus externen Dateien sind unzulässig.

Die Dokument-Typ-Deklaration (**DTD**) wird nicht ausgewertet. Es wird vorausgesetzt, dass die zu konvertierenden XML-/SGML-Instanzen entsprechend ihrer **DTD** valide sind.

Die **DTD** darf nicht im Dokument eingebettet sein.

Die Größe der **Bezeichner** (**Attributname**, **Elementname** und Entitätenname) ist auf maximal 255 Zeichen begrenzt.

Die maximale Größe einer **Zeichenkette** (**Attributwerte**) ist auf 4096 Zeichen (4 KByte) begrenzt.

**Ausführungsanweisungen** dürfen in den Daten enthalten sein. **Ausführungsanweisungen** werden aber ignoriert. Die maximale Größe der Zeichendaten innerhalb einer **Ausführungsanweisung** ist auf 16384 (16 KByte) begrenzt.

## XML

Alle Zeichen eines Dokumentes müssen entsprechend **UTF-8** oder **ASCII** (auch US-ASCII bzw. ANSI) kodiert sein.

Wenn die Kodierung **ASCII** verwendet wird, dürfen nur Zeichen im unteren Zeichenbereich benutzt werden. (Zeichen kleiner 127) verwendet werden.

Andere Zeichenkodierungen dürfen nicht verwendet werden!

Folgende Deklarationen werden angenommen:

- **NAMECASE** GENERAL=**NO** ENTITY=**NO**

## SGML

Alle Zeichen eines Dokumentes müssen entsprechend ASCII (auch US-ASCII bzw. ANSI) kodiert sein. Folgende Zeichen sind zulässig:

9	(Tabulator)
10	(CR)
13	(LF)
32	(Leerzeichen)
33-126	!"#\$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{ }~

Die **DTD** wird nicht ausgewertet.

Die **SGML-Deklaration** wird nicht ausgewertet.

Folgende Einstellungen der **SGML-Deklaration** werden vorausgesetzt:

- SHORTREF = NONE
- **SHORTTAG** = NO
- USEMAP = NO
- **OMITTAG** = NO/(YES)
- DATATAG = NO
- **SUBDOC** = NO
- CONCUR = NO
- RANK = NO

- NAMELEN = 255
- LITLEN = 4096 (4 KByte)
- PILEN = 16384 (16 KByte)
- **NAMECASE** GENERAL=YES ENTITY=NO
- FUNCTION
  - RE** 13
  - RS** 10
  - TAB** 9
  - SPACE** 32

#### Deklarationen

- #DEFAULT nicht zulässig

#### DTD

- Elementinhalte dürfen in der DTD nicht als **CDATA** oder **RCDATA** deklariert werden. Alle Elementinhalte werden als **#PCDATA** gewertet, d.h., die Inhalte werden geparkt.
- Der Inhaltstyp "any" sollte vermieden werden.

Innerhalb des Dokumentes sind nicht erlaubt:

- Einbettung der **DTD**
- Einbettung der DEC (**SGML-Deklaration**)
- Elementdefinitionen **<!ELEMENT ...>**
- Attributdefinitionen **<!ATTLIST ...>**
- Deklaration von Notationen **<!NOTATION ...>**
- Entitätendefinitionen **<!ENTITY ...>** mit der Ausnahme der ENTITY **NDATA** Deklaration vom Typ SYSTEM für externe Grafiken.
- Zeilenumbrüche und Tabulatoren werden innerhalb von **#PCDATA**-Bereichen als Inhalte gewertet. Außerhalb der **#PCDATA**-Bereiche werden diese ignoriert und nicht ausgegeben.
- Die Element- und Attributnamen können in beliebiger Groß-/Kleinschreibung angegeben werden.



## Entwicklungsgeschichte

(Achtung: Die Auflistung wird in zeitlich umgekehrter Reihenfolge wiedergegeben. Somit startet die Auflistung mit der neuesten Version!)

*Version    Datum - Beschreibung*

### **XML Converter**

#### **- kostenfreie Software -**

1.28.8    22.09.2010

Erweiterungen:

- Befehl WARNINGS zur Steuerung des Verhaltens bei aufgetretenen Fehlern.

Korrekturen:

- Meldung bei fehlerhafter SYNTAX-Angabe korrigiert.

1.28.7    30.08.2010

Erweiterungen:

- Kommandozeilenschalter /q zur Aktivierung einer minimalen Konsolenausgabe (stiller Modus, quiet).

1.28.6    24.08.2010

Erweiterungen:

- Der Attributvergleich zweier Attributwerte ist jetzt in allen Attributabfragen möglich. Dazu wird in einer Attributabfrage als 1. Parameter der Attributname des aktuellen Elementes angegeben und als 2. Parameter ein weiterer Attributname. Innerhalb von Kontextabfragen wird das 2. Attribut vom Kontextelement gelesen. So kann hiermit auch eine einfache REFID zu ID Abfrage realisiert werden.

1.28.5    16.01.2010

Erweiterungen:

- Für SGML wurden die Funktionszeichenverweise

&#RE;, &#RS;, &#TAB; und &#SPACE; implementiert. Die Definition im Skript kann über den Befehl ENTITY und den Funktionsnamen oder über die numerischen Werte erfolgen. Es darf allerdings nur eine Definition pro Zeichen im Skript definiert werden (z.B. #TAB oder #9).

- kumulierte Fehlermeldungen bei Doppeldefinitionen von Elementen und Entitäten, Zeichenverweisen und Funktionszeichenverweisen im Skript.

Korrekturen:

- Ein fehlender Vorgabewert eines Attributes erzeugt keine Fehlermeldung mehr.
- Die Auswertung von Zeichenverweisen (dezimal und hexadezimal) wurde korrigiert.

1.28.4 06.09.2009

Erweiterungen:

- XML: Markierte Bereiche bzw. CDATA-Bereiche implementiert,
- SGML: Markierte Bereiche vom Typ CDATA, RCDATA, IGNORE, INCLUDE und TEMP vollständig implementiert.

Korrekturen:

- SGML: Typprüfung der Attributwerte korrigiert.

1.28.3 23.08.2009

Erweiterungen:

- Konfiguration für neue Version von Notepad++ 5.4.5.
- Konfiguration für neue Version von PSPad 4.5.4.
- Konfiguration für neue Version von TextPad 5.3.1.
- Konfiguration für neue Version von UltraEdit 15.10.0.

Korrekturen:

- Ausführung von COPY mit Parameter DOC korrigiert.

1.28.2 19.04.2009

Erweiterungen:

- Bei der Bearbeitung werden keine temporären Dateien mehr erzeugt. Das Programm arbeitet jetzt vollständig im Arbeitsspeicher.

Korrekturen:

- Probleme mit einstelligen hexadezimalen Zeichenreferenzen beseitigt.

1.28.1 29.03.2009

Erweiterungen:

- Generelle Umstellung der internen Speicherverwaltung und der Speicherstrategien. Der Speicherbedarf ist gegenüber den Vorversionen erhöht, die Laufzeit des Skriptes wurde aber deutlich verbessert.
- Erkennung von doppelten Definitionen von Elementen, Entitäten und Zeichenreferenzen.
- Anzeige der verwendeten Syntax (SGML oder XML).

Korrekturen:

- Innerhalb der Betriebsart "Konvertiermodus" (CONVERTENTITIES=ONLYDEFINED) wurde die Konvertierung von hexadezimalen Zeichenreferenzen korrigiert.
- Probleme von COUNT im Suchbereich DOC beseitigt.

1.27.4 22.03.2009

Erweiterungen:

- In Verzweigungen (IF-ELSEIF-ELSE-ENDIF) sind jetzt auch leere Anweisungsblöcke erlaubt (während

der Skriptprogrammierung nötig, um Anweisungsblöcke temporär auszukommentieren).

- Leerelemente in XML werden jetzt gemeinsam als Start- und Endtag geparkt und konvertiert. Dabei werden die Regeln für `BEG` und `END` nacheinander ausgeführt. So können mit dem gleichen Regelsatz die Elemente `<p>Text</p>`, `<p></p>` und `<p/>` konvertiert.

Korrekturen:

- Im Befehl `COPY` wurde die Ausführung der Elementregeln beim Ersetzungstyp `DROP` korrigiert.
- Die Fehlermeldung bei leeren Attributwerten wurde beseitigt.

1.27.3 15.03.2009

Erweiterungen:

- In `COPY` wurden die Ersetzungstypen `ALTFULL`, `ASCFULL` und `DROP` vom Kompatibilitätsmodus in die Standardsyntax übernommen.
- Das Basiselement `BASE` kann jetzt wahlweise als Elementname oder Zeichenkette angegeben werden.

Korrekturen:

- Die globale Ausgabe (mehrere XML-Dateien in eine Ausgabedatei konvertieren) wurde korrigiert.

1.27.2 07.03.2009

Erweiterungen:

- Skript kann als XML-Dokument erstellt werden. Als Basiselement dafür wird das Element `<script>` verwendet. Über die XML-Deklaration kann die Kodierung gesteuert werden, wobei "ASCII" oder "UTF-8" erlaubt sind.
- Parameter `/w` zum Aktivieren der Webfehlermeldungen direkt in die Ausgabedaten (HTML).

Achtung: Dieser Parameter ist nicht im Kompatibilitätsmodus verfügbar.

- `LITLEN` (maximale Größe von Zeichenketten) wurde von 2048 auf 4096 (4 KByte) erweitert.
- `PILEN` (maximale Größe von Verarbeitungsanweisungen) wurde von 2048 auf 16384 (16 KByte) erweitert.
- Syntaxhervorhebung für TextPad.
- Syntaxhervorhebung für UltraEdit.
- Syntaxhervorhebung für CodePad.
- Syntaxhervorhebung für NotePad++.
- Handbuch erweitert.

Korrekturen:

- XML Zeichenbereich für Bezeichner um die Startzeichen ":" und "-" erweitert.
- Prüfung der Übereinstimmung der Kodierung von Skript und Daten und Ausgabe einer Fehlermeldung bei unterschiedlicher Kodierung.
- Prüfung des Basiselementes `BASE` verbessert.

1.27.1 08.02.2009

Erweiterungen:

- Die Vorgabe für `CONVERTELEMENTS` ist jetzt `ONLYDEFINED`, im Kompatibilitätsmodus noch `ALL`.
- Die Vorgabe für `CONVERTENTITIES` ist jetzt `ONLYDEFINED`, im Kompatibilitätsmodus noch `ALL`.
- Die Konvertereinstellungen sind jetzt in beliebiger Reihenfolge erlaubt.
- In `FILE` wurde die Dateinamenserweiterung auf optional geschaltet.
- In `COPY` ist jetzt auch das eigene Element kopier-

bar. Dazu muss der Parameter für den Elementnamen einfach weggelassen werden und die Parameter mit einem Komma begonnen werden.

- Parameterklammern für `IN`, `INX`, `AFTER` und `BEFORE` für Kombinationen. Ohne Klammern wird das letzte Element als Ausgangsbasis für die nächste Bedingung genommen. Die Abfrage `IF AFTER eintrag BEFORE eintrag` prüft, ob sich das aktuelle Element hinter einem Element `eintrag` befindet und ob dieses Element `eintrag` vor einem Element `eintrag` befindet. Die Abfrage `IF AFTER(eintrag) BEFORE(eintrag)` prüft dagegen, ob sich das aktuelle Element hinter einem Element `eintrag` und auch vor einem Element `eintrag` befindet.
- Bei `CUT` und `DEL` werden die Start- und Endtags erhalten, wenn die in den Ersetzungstypen/Löschtypen ungleich `FULL` definiert sind.
- `COPY` und `CUT` erhalten als letzten Optionalen Parameter einen Trenntext, der zwischen die einzelnen Treffer als Text in die Ausgabe eingefügt wird (adäquat den alten `COPYALL`, `ASCALL`, `ALTALL`).
- Numerische Zeichenreferenzen (Dezimal oder hexadezimal) werden jetzt numerisch ausgewertet. In der `ENTITY`-Definition kann der numerische Wert dezimal `#123` oder hexadezimal `#xab` angegeben werden. Trifft der Parser auf eine Zeichenreferenz, z.B. `&#000123;`, so werden die `ENTITY`-Regeln abgearbeitet, deren numerischer Wert diesem entspricht (unabhängig der Darstellung `#123` oder `#00123` oder `#x7B` oder `#x007b`).
- Die XML-Kodierung wurde normgerecht auf UTF-8 eingestellt. Eine Kodierungsprüfung wurde für XML implementiert.
- Der `CHR`-Befehl schreibt beliebige Zeichen oder Bytes.

## Korrekturen:

- Probleme mit dem ENDE-Befehl direkt am Dateiende behoben.
- Fehlermeldung in [ ], VALUE, IMPLIED und TOKEN bei nichtvorhandenen Elementen oder bei leeren oder nichtvorhandenen Attributwerten beseitigt.
- Formatierung der TOKEN-Werte korrigiert.
- XML-Verarbeitungsanweisungen (Processing Instructions, PI) wurden normgerecht mit einem Anwendungsziel (PI Target) erweitert.
- SGML-Verarbeitungsanweisungen (Processing Instructions, PI) wurden normgerecht auf beliebigen Text erweitert.
- Editor Konfiguration korrigiert.

1.26.4 18.01.2009

Überarbeitung des Handbuchs.

## Erweiterungen:

- Mehrere SYSTEM-Definitionen im Skript erlaubt.
- SYSTEM-Definition im Skript optional.
- Mehrere BASE-Definitionen im Skript erlaubt.
- BASE-Definition im Skript optional.
- COPY und FIND jetzt auch mit Attributbedingung.

## Korrekturen

- Prüfung der Kontextbefehle und weitere Korrekturen der NOT-, COPY- und FIND-Befehle.

1.26.3 14.01.2009

## Korrekturen:

- Im Prolog wurde der SYSTEM-Identifikator direkt nach einem PUBLIC-Identifikator, abweichend von XML-Norm, wieder optional geschaltet (wie SGML).

- Der XML-Parser wurde intern erweitert.
- 1.26.2 09.01.2009
- Korrekturen:
- Probleme mit NOT-Befehlen beseitigt.
- Skript:
- NOTEEMPTY hinzugefügt.
- 1.26.1 08.01.2009
- Probleme mit leeren erweiterten Vereinbarungen im DOCTYPE der Dokumente beseitigt.
- 1.25.1 31.01.2008 bis 18.12.2008
- bis Vorbereitung der nichtkommerziellen Version. Entfernung des Rechtemanagements. XML-Kompatibilität verbessert. Parser verbessert. Fehlermeldungen vereinheitlicht.
- 1.25.40
- Erweiterung: Konvertierung von Dokumenten mit nicht-definierten Elementen und Entitäten jetzt auch im SGML-Modus verfügbar.
- Syntaxdateien für externe Editoren wurden vorbereitet.
- Generelle Handbuchüberarbeitung.
- Daten:
- NAMELEN wurde von 40 auf 255 erweitert.
  - LITLEN wurde von 1024 auf 2048 erweitert.
  - PILEN wurde von 255 auf 2048 erweitert.
  - Der gültige Zeichenbereich wurde um das Zeichen ~ (Tilde) erweitert.
- Korrekturen:
- VALUE- und IMPLIED-Abfragen jetzt ohne Fehlermeldung bei Attributen mit fehlendem Vorgabewert. Korrekte Vergleichswerte auch bei leeren Attributwerten bzw. Vorgabewerten.

- Die Fehlermeldung bei Attributen in den Daten, die keine Entsprechung im Skript haben, wurde entfernt.

#### Skript:

- Die Einstellung `CONVERTELEMENTS` erhielt den neuen Wert `DROPUNDEFINED`. So lassen sich alle im Skript undefinierten Elemente in der Ausgabe übergehen.
- Die Einstellung `CONVERTDATA` wurde hinzugefügt. Damit lassen sich Leerbereiche (Whitespaces) unterdrücken.
- Funktionsänderung der bestehenden Operatoren: `"=`" und `"<>`": (gleich und ungleich) unabhängig der Groß- und Kleinschreibung
- Neue Vergleichsoperatoren `"=="` und `"!="` eingeführt: (identisch und nicht identisch) abhängig der Groß- und Kleinschreibung.
- Neuer Befehl `IMPLIED` für vererbte Attribute (als Abfrage und als Ausgabeanweisung).
- Neuer Abfrage `VALUE` adäquat zu `IMPLIED` für Attribute (als Abfrage zusätzlich zur Ausgabeanweisung).
- `VALUE`- und `IMPLIED`-Ausgabeanweisungen jetzt auch mit Elementangabe möglich.
- Formatparameter für `VALUE`, `IMPLIED` und `TOKEN`. Das Format kann mit `"(#.###)"` z.B. auf dreistellig definiert werden.
- `VALUE` und `IMPLIED` jetzt alternativ zum Format auch mit Ersetzungstyp `ASC` oder `ALT` einstellbar.
- `COUNT` zählt jetzt auch römisch mit dem Parameter `ROM` (`i`, `ii`, `iii`, `iv`, ...) und `UPROM` (`I`, `II`, `III`, `IV`, ...).
- Die Beschränkung der `COUNT`-Ergebnisse wird erweitert auf 32 Zeichen. Bei Überschreitung dieser

Größe wird das Ergebnis abgeschnitten, eine Fehlermeldung ausgegeben, die Konvertierung aber normal fortgesetzt.

- COUNT zählt jetzt auch die Anzahl der Elemente im gesamten Dokument.
- Die Ersetzungstypen bei COPY und CUT wurden vereinheitlicht, die Ersetzungstypen ALTFULL, ALT, ASC und DROP wurden entfernt. Die Elementregeln des eigenen Elementes werden nur noch beim Ersetzungstyp FULL ausgeführt.
- Alle Kontextabfragen jetzt einheitlich mit Attributbedingungen möglich.
- Neuer Befehl NOTSUB als Negation von SUB.

## XML Converter

### Produktname: „mediaTEXT XML Converter“

1.24      16.01.2003

beta

Testversion mit optimierten Kontextabfragen.

1.23      16.01.2003

- Probleme bei der Prüfung der Attributdefinitionen aus Version 1.22 beseitigt.
- Fehler bei Prüfung der Attributdefinitionen führen nicht mehr zum Abbruch, es werden lediglich Fehlermeldungen ausgegeben.
- Probleme beim Start mit fehlerhaften Pfadbezeichnungen beseitigt.

1.22      28.11.2002

- Statusrückmeldung an Konsole über "errorlevel"  
0: Erfolg  
1: Fehler

## 2: Daten-/Konvertierungsfehler

- Alle Attributdefinitionen sind für die Elementkonvertierung ab dieser Version erforderlich, so muss jedes Attribut aus den zu konvertierenden Daten auch in der jeweiligen `ATTLIST`-Definition des betreffenden Elementes definiert sein. Im Konvertierungsmodus betrifft das nur die definierten Elemente.

1.21 14.11.2002

- Fehler bei Ausführung von `AFTER`, `NOTAFTER`, `BEFORE` und `NOTBEFORE` beseitigt (der folgende Befehl wurde in der Version 1.20 ignoriert).
- Rekursionsschutz auf den `COPY`-Typ `DOC` beschränkt. Der Rekursionsschutz vergleicht die Kontextnamen der aufrufenden Routinen und bricht das Programm ab, wenn diese Bezeichnungen identisch sind.

1.20 30.08.2002

- `AFTER`, `BEFORE`, `IN`, `INX`, `NOTAFTER`, `NOTBEFORE`, `NOTIN`, `NOTINX` können jetzt mehrere Elemente mit einer Anweisung abfragen. Dazu können die Elementnamen mit Komma getrennt aufgeführt werden. Z.B.

```
IF IN p,liste,fn
```

- Attributabfragen zweier Attribute möglich. Z.B.

```
IF [id=refid]
```

1.19 08.08.2002

- `COPY/CUT` mit dem Datenersetzungstyp `DROP` erweitert.
- Korrektur der `END`-Regeln bei Verwendung in `COPY` oder `CUT`.

Achtung!

Der `COPY`- und `CUT`-Befehl führt unabhängig vom gewählten Ersetzungsmodell die Elementregeln des angegebenen Befehls stets aus. So lassen sich selbst

beim Auslassen der Daten (`DROP`) Attribute vom angegebenen Element auslesen.

Die in `COPY/CUT` angegebenen Datentypen können im Zielelement mit `DAT=...` überschrieben werden. (In den Vorversionen ging das nicht!)

- 1.18      01.08.2002
- Fehler bei der Entitätenkonvertierung innerhalb von Attributen beseitigt.
- 1.17      27.06.2002
- Parser erkennt jetzt ungültige Daten hinter der Instanz.
  - Parser prüft jetzt Zeichencodierung. Dabei werden Zeichen  $\geq 126$  generell als ungültig betrachtet, im Steuerzeichenbereich werden nur Tabulator (`HT`), Zeilenvorschub (`LF`) und Wagenrücklauf (`CR`) erlaubt.
  - Probleme mit `DROP` beseitigt.
  - Alte Befehle `COPYALTALL`, `COPYALTONE`, `COPY-ASCON`, etc. funktionieren wieder wie original definiert.
- 1.16      06.06.2002
- Rekursionsschutz für die Befehle `COPY`, `CUT` und `DEL` hinzugefügt.
  - Skriptbefehle entsprechend der Groß-/Kleinschreibung (`XML`) für Benennungen der Elemente und Attribute umgestellt.
- 1.15      31.05.2002
- Probleme mit `COPY/CUT` und `DEL` beseitigt.
- HINWEIS: Im Element, dass mit `CUT` ausgeschnitten werden soll, darf am Endtag selbst kein `COPY`, `CUT` oder `DEL` stehen, da beim `CUT` die Daten sequentiell kopiert und gelöscht werden. Ein `COPY`, `CUT` oder `DEL`

startet die Unterelementsuche stets vom Starttag des eigenen Elementes aus - und dieser Starttag wäre im gegebenen Fall bereits gelöscht worden. Alternative: Erst `COPY`-Befehl, dann `DEL`-Befehl ausführen.

1.14 27.05.2002

- `DAT=DROP` in allen Kontexten erlaubt.
- `CUT` mit allen Ersetzungstypen wie `COPY` definiert.
- `DEL` hinzugefügt (Typ `FULL` oder `DATA`).

1.13 16.05.2002

- `CUT` muss jetzt parametergesteuert angegeben werden:

`FULL` = Alle Elemente und Daten ausschneiden (kopieren und entfernen (Achtung: Die Daten werden beim Parsen entfernt; Kontextregeln dürfen nicht auf bereits entfernte Elemente angewendet werden!))

`DATA` = Nur die Daten ausschneiden (kopieren und entfernen), Elemente bleiben erhalten.

1.12 02.05.2002

- Problem mit Groß-/Kleinschreibung der Attributnamen im Skript beseitigt. Elemente und Attribute können XML-konform in der definierten Groß-/Kleinschreibung angegeben werden.
- XML als Vorgabe definiert.
- Probleme mit `CUT` beseitigt.

1.11 26.04.2002

Probleme mit temporären Dateien beseitigt. MS Visual C++ Bug (Article ID: Q51326).

1.10 (b) 18.04.2002

- interne Programmänderung, Modul für SGML-Deklaration eingefügt. Steuerung von XML/SGML jetzt über dieses Modul.

1.10 11.04.2002

- Attributausgabe im Konvertiermodus für undefinierte Elemente eingefügt.
- XML- und SGML-Empty-Elemente werden auch im Konvertiermodus korrekt bestimmt.

1.09 17.03.2002

- Attributabfragen verändert bzw. Vorgabewert-Auswertung korrigiert.

Achtung! Zur Abfrage/Auswertung von Attributen muss im aktuellen Element nur das Attribut (`[Attribut]`) angegeben werden, ansonsten vollständig (`Element[Attribut]`). Eine Abfrage einer Eigenschaft (Attribut) eines übergeordneten Elementes ohne Angabe des Elementnamens ist nicht mehr möglich!

1.08 22.02.2002

- BEG/END/DAT/ERR-Regelsätze korrigiert. Funktionsweise geprüft.
- COPY/CUT-Funktionsweise korrigiert.
- Bei den Typen: DATA (Nur Daten komplett konvertieren, Keine Unterelemente), ALT (Unterelemente und Daten alternativ konvertieren), ASC (Unterelemente und Daten nach ASCII konvertieren), DROP (Daten und Unterelemente auslassen) werden die Regeln der aufgerufenen Element nicht mehr bearbeitet! Es werden nur die reinen Daten konvertiert bzw. ausgelassen
- COPY/CUT-Funktionsweise korrigiert. Die angegebenen Ersetzungstypen (FULL, ALTFULL, ASCFULL, ...) werden auf alle Unterelemente vererbt. Achtung! Diese Ersetzungstypen können in den Regeln eines Unterelementes überschrieben werden.

+ Befehlsnotation der alten COPY-Befehle bereinigt:

NEU:	ALT
-----	-----

```
COPYONE:    FINDONE
COPYALL:    FINDALL
COPYALTONE: ALTONE
COPYALTALL: ALTALL
COPYASCONE: ASCONE
COPYASCALL: ASCALL
```

- Neue Schalter zur XML Convertersteuerung:

```
CONVERTELEMENTS = ALL|ONLYDEFINED**
```

```
CONVERTENTITIES = ALL|ONLYDEFINED
```

Die Steuerung bewirkt:

ALL: Alle Elemente oder Entitäten werden übersetzt, d.h., für jedes Element oder jede Entität muss eine Ersetzungsregel existieren.

ONLYDEFINED: Nur die definierten Elemente oder Entitäten werden übersetzt, alle nicht definierten Elemente oder Entitäten bleiben im Zielfile erhalten.

\*\* Diese Funktion ist nur im XML-Mode verfügbar!

## SGML/XML Converter

### Produktname: „mediaTEXT SGML Konverter“

1.07      15.02.2002

- COPY/CUT/SUB jetzt parametergesteuert über Kontextnamen. Den Befehlen COPY und CUT kann als letzter Parameter ein frei definierbarer Kontextbezeichner mitgegeben werden. Dieser Parameter kann in den SUB-Abfragen ausgewertet werden, wodurch eindeutige Kontextzuordnungen ermöglicht werden. Neue Syntax:

```
COPY(Elementname,Suchtyp,Ersetzungstyp,Kontextname?)
CUT(Elementname,Suchtyp,Kontextname?)
SUB
SUB(Kontextname)
```

Wenn kein Kontextname angegeben wird, wird der aktuelle Elementname als Kontextname verwendet.

Beispiel:

Im Element `dok` sollen alle untergeordneten Elemente `index` zuerst als Attributwerte eingesammelt und mit `" | "` getrennt werden, dann sollen alle Elemente `"index"` als Liste dargestellt werden:

```
ELEMENT dok
BEG= '<HTML><HEAD>'
BEG= '<...
keywords=" '+COPY(index,ALL,ASC,sammeln)+' "></
HEAD>'
BEG= '<BODY><DIV>' +COPY(index,ALL,FULL,liste)+
'</DIV></BODY>'
END= '</HTML>'
...
ELEMENT index      // (fuer Kontext sammeln)
IF SUB(sammeln)    // Alle Stichworteintraege
  IF NOTFIRST      // suchen und mit
Trennzeichen
  BEG=" | "        // formatieren.
ENDIF              // (fuer Kontext liste)
ELSEIF SUB(liste)  // Alle Stichworteintraege
  BEG="<P>"        // suchen und als
Textliste
  END="</P>"        // formatieren.
ENDIF
```

1.06 07.02.2002

- Syntax bereinigt, Kontextregeln korrigiert.
- Probleme mit "aufhängendem" `NOTFIND` behoben.
- Neue Syntax für `COPY`, `CUT`, `FIND`, `NOTFIND`, `TOP-LEVEL`, `NOTTOPLEVEL`
- `TOPLEVEL` und `NOTTOPLEVEL` dürfen nicht mehr in Klammern angegeben werden

```
ALT: IF (TOPLEVEL) ...
```

```
NEU: IF TOPLEVEL ...
```

- FIND und NOTFIND dürfen nicht mehr in Klammern angegeben werden

```
ALT: IF (FIND(p)) ...
```

```
NEU: IF FIND(p) ...
```

- Die erweiterten Kontextabfragen in FIND und NOT-FIND dürfen nicht mehr separat in Klammern angegeben werden

```
ALT: IF (FIND((p IN eintrag))) ...
```

```
NEU: IF FIND(p IN eintrag) ...
```

- FIND und NOTFIND erhalten einen optionalen Parameter, den Suchtyp (DOC oder ONE)

DOC: Suche im gesamten Dokument

ONE: Suche ein Unterelement

Beispiel 1:

```
NEU: IF FIND(fn,DOC) ...
```

ermittelt das Vorhandensein von Fußnoten im gesamten Dokument

Beispiel 2:

```
NEU: IF FIND(fn) ...
```

ermittelt das Vorhandensein von Fußnoten innerhalb von Unterelementen des aktuellen Elementes.

- COPY und CUT erhalten einen neuen Parameterwert für den Suchtyp (DOC)

DOC: Suche und Bearbeitung aller Elemente im gesamten Dokument und die bisherigen Werte

ONE: Suche und Bearbeitung ein Unterelement

ALL: Suche und Bearbeitung aller Unterelemente.

1.05 31.01.2002

- Bedingungstypen erweitert: BEFORE und NOTBE-

FORE, AFTER und NOTAFTER, FIRST und NOT-FIRST, LAST und NOTLAST, IN und NOTIN, INX und NOTINX, TOPLEVEL und NOTTOPLEVEL, sowie FIND und NOTFIND.

- Beliebige Verschachtelungen von Kontextbefehlen jetzt möglich (IN, NOTIN, INX, NOTINX, BEFORE, NOTBEFORE, AFTER, NOTAFTER, FIRST, NOT-FIRST, LAST und NOTLAST).

#### 1.04 24.01.2002

- Kommentare wurden realisiert.
- Kommentarzeilen werden mit // eingeleitet und mit einem Zeilenwechsel angeschlossen.
- Kommentarbereiche werden durch /\* eingeleitet und mit einem \*/ abgeschlossen.
- Achtung! Kommentare dürfen nur in Whitespace-Bereichen des Skriptes eingefügt werden, z.B. korrekt:

```
BEG=CHR(24) // Kommentar
```

```
BEG=/*Kommentar*/CHR(24)
```

#### 1.03B 17.01.2002

- Die Befehle BEG/END/ERR wurden um den Ersetzungsmodell-Befehl DAT erweitert.
- Im COPY/CUT-Befehl müssen jetzt alle Parameter stets angegeben werden. Der Ersetzungstyp ist dem DAT-Befehl angepasst worden.
- Die Ersetzungsmodell-Varianten für den Befehl DAT sowie für die COPY-Anweisung wurden wie folgt erweitert: FULL (Unterelemente und Daten komplett konvertieren), DATA (Nur Daten komplett konvertieren, Keine Unterelemente), ALT (Unterelemente und Daten alternativ konvertieren), ALTFULL (Nur Daten alternativ konvertieren, Keine Unterelemente), ASC (Unterelemente und Daten nach ASCII konvertieren), ASCFULL (Nur Daten nach ASCII konvertieren, Keine Unterelemente) und DROP (Da-

ten und Unterelemente auslassen), wobei zu beachten ist, dass auch bei den Typen `DATA`, `ALT` und `ASC` die Daten der Unterelemente mit konvertiert werden.

1.03A 10.01.2002

- Bei der `TOKEN`-Verarbeitung werden jetzt Fehler lokal (in den Daten und im Skript) angezeigt.
- Fehler bei Einheitenumrechnung ohne Angabe der Ausgangseinheit beseitigt bzw. Fehlermeldung generiert.
- Bei `COPY/CUT` wurde im Debugmodus eine Fehlermeldung bei fehlendem Treffer zur Kontrolle generiert.

1.02E 19.07.2001

Problem der `COUNT`-Funktion der Version 1.02D behoben.

1.02D 05.07.2001

Die Kontextabfragen `IN` und `INX` wurden korrigiert. So wurde ein Bug der ersten Version beseitigt, der in der Kontextabfrage das eigene Element mit berücksichtigt hatte. Hinweis: Skripte, die diese alte Funktionalität benötigen, müssen angepasst werden.

1.02C 02.05.2000

- Fehlermeldung bei nicht angegeben Skriptnamen hinzugefügt.
- Fehlermeldung bei abgelaufener Lizenz hinzugefügt.
- XML-Namensbereich mit `:"` hinzugefügt.

1.02B 26.04.2000

- Generelle Änderung des Parameters `DTD`; dieser wird durch die Parameter `SYSTEM` und `PUBLIC` ersetzt.
- Es kann ein System-Identifizier (`SYSTEM`) für das

Skript definiert werden und zusätzlich (optional) ein oder mehrere Public-Identifier (PUBLIC).

Beispiel:

```
SYSTEM = "test.dtd"
PUBLIC = "-//Musterfirma//Test 1.00//DE"
PUBLIC = "-//Musterfirma//Test 1.01//DE"
```

- Die eingetragenen SYSTEM- bzw. PUBLIC- Identifier werden beim Parsen der Instanzen geprüft. Wird ein nicht definierter Identifier verwendet, bricht der Parser mit einer Fehlermeldung ab.

### **Zweite ausgelieferte kommerzielle Version.**

1.02A 19.04.2000

- SYNTAX-Schalter im Header (SGML oder XML) hinzugefügt
- XML Unterstützung der Empty-Tags
- MODEL-Definition optional eingestellt, Vorgabewert MIXED
- Fehlerbehandlung bei nicht definierten Elementen oder Entitäten tolerant gestaltet (Fehlermeldung, aber kein Abbruch mehr)
- Erweiterter Namensbereich um "-" und "\_" für den Parser festgelegt

### **SGML Converter**

1.01A 13.04.2000

- Debugmodus mit Kommandozeilenschalter "/d" hinzugefügt.
- Debugmeldungen im Skript werden mit Zeilen- und Zeichennummer angegeben.
- Problem mit Abfragen der Vorgabewerte von Attributen in übergeordneten Elementen behoben

1.00J 28.11.1999

- Problembeseitigungen und Anpassungen für den Einsatz mit Windows NT.
  - Für die Ausgabe können jetzt relative Pfade angegeben werden.
  - Ausgabe von Anwendungsfehlermeldungen ERR mit Positionsangabe.
- 1.00I 09.11.1999
- Problem bei der Bearbeitung von COPY/CUT mit erweiterten Kontextbedingungen beseitigt.
- 1.00H 02.07.1999
- TOKEN: Fehler bei Summenberechnung ohne Angabe eines Korrekturfaktors oder einer neuen Einheit beseitigt!
- 1.00G 20.06.1999
- TOKEN: Es werden generell keine Einheiten mehr zurückgegeben. Wenn keine Umrechnung erfolgen soll, wird trotzdem die alte Einheit abgeschnitten!
  - TOKEN: positiver/negativer Offset als Suffixparameter " :+{wert} " bzw. " :-{wert} " realisiert.
- 1.00F 12.06.1999
- Für die TOKEN-Funktion wurde eine spezielle Unterfunktion integriert, mit der die korrigierte Gesamtsumme aller Tokenwerte berechnet werden kann. Dazu muss bei der Einheit der Präfix "s:" angegeben werden.
- 1.00E 03.06.1999
- Erweiterte Fehlermeldung für COUNT
  - Geänderte Struktur für Start- und Endtags mit erweiterten Fehlermeldungen
  - Erweiterte Fehlermeldungen bei VALUE, ASCVALUE und ALTVALUE

- Bedingung SUB hinzugefügt.
- COPY und CUT haben eine gemeinsame Funktion bekommen: COPYCUT, die mit dem Parameter CUT-DATA gesteuert wird
- FULL und ALTFULL überarbeitet. Mit der neuen Condition SUB lässt sich mit normalen Elementregeln das Ersetzungsverhalten steuern.
- Im Parser wurden Fehlermeldungen für fehlerhaft schließende Elemente verbessert.

1.00D 27.05.1999

- ALT- und ASC-VALUE hinzugefügt
- FILENAME hinzugefügt zur Erzeugung einer einzige Ausgabedatei bei mehreren Eingabedateien.
- COPY und CUT kann per Parametersteuerung jetzt wahlweise alle (ALL) oder nur den ersten Treffer (ONE) umsetzen

1.00A 18.05.1999

1.00B  
1.00C

- ASCII-Ersetzung hinzugefügt.
- TOKEN erweitert (%).
- ASCALL und ASCONE als zusätzliche ASCII-Funktionen hinzugefügt.
- EMPTY-Bedingung hinzugefügt.

1.00 13.04.1999

**Erste ausgelieferte kommerzielle Version.**

**Produktname: „mediaTEXT SGML Konverter“**

- 28.01.1999

Start des Projektes

Bis zur Auslieferung der Version 1.00 wurden insgesamt 69 Revisionen erstellt.

# Quellen

## Literatur

---

[CHARSETS]	IANA Character Sets Official names for character sets. <a href="http://www.iana.org/assignments/character-sets">www.iana.org/assignments/character-sets</a>
[SGML]	SGML Syntax Summary Table of Contents <a href="http://xml.coverpages.org/sgmlsyn/contents.htm">xml.coverpages.org/sgmlsyn/contents.htm</a>
[UNICODE]	The Unicode Standard <a href="http://www.unicode.org/standard/standard.html">www.unicode.org/standard/standard.html</a>
[Web SGML]	ISO 8879 TC2, Annex K Web SGML Adaptations <a href="http://www.y12.doe.gov/sgml/wg8/document/1955.htm">www.y12.doe.gov/sgml/wg8/document/1955.htm</a>
[XML]	Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fourth Edition) W3C Recommendation 16 August 2006, edited in place 29 September 2006 <a href="http://www.w3.org/TR/xml/">www.w3.org/TR/xml/</a>

## Editoren

---

[CodePad]	CodePad code and hex editor Version 4.1 vom 16.12.2006 <a href="http://shicola.wz.cz/codepad">shicola.wz.cz/codepad</a>
[Notepad++]	NotePad++ Version 5.7 vom 3.7.2010 <a href="http://notepad-plus-plus.org">http://notepad-plus-plus.org</a>
[PSPad]	PSPad Freeware Editor Version 4.5.4 vom 12.7.2009 <a href="http://www.pspad.com">www.pspad.com</a>
[TextPad]	TextPad Text Editor for Windows Version 5.3.1 vom 18.8.2009 <a href="http://www.textpad.com">www.textpad.com</a>
[UltraEdit]	UltraEdit Text Editor Version 16.20.0 vom 31.8.2010 <a href="http://www.ultraedit.com">www.ultraedit.com</a>